ШИТЬЕ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 6/2019

ГАРДЕРОБ ПОДРОСТКОВ

Одеваем девочек 13-16 лет

КОЛЛЕКЦИЯ БЛУЗОК

В романтическом стиле

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Платье с расширением книзу

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

4 купальника и другие важные вещи для отпуска

БЕЗ ОСОБОГО ТРУДА

Брюки и шорты за один вечер

19006
9 771684 468004
WWW.MODANEWS.RU
12+

в июньском номере 38 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров

Парад моделей













Светлана Костенко
главный редактор
журналов по шитью

Дорогие читатели! Прошлый номер «ШиК» № 5/2019 показался некоторым из вас слишком праздничным, нарядным, мол, мало одежды на каждый день. Надеюсь, что выпуск, который вы держите в руках, порадует тех из вас, кто хочет создать спокойный повседневный гардероб. Здесь много одежды для женщин среднего возраста и крупной комплекции. Коллекция «Большие размеры» содержит сразу четыре платья разной силуэтной формы. Модель 27 имеет расширение книзу, но при желании можно подчеркнуть талию поясом. Модель 28 изначально делает акцент на талии за счет эластичной тесьмы. Модель 29 выполнена в стиле ампир, с завышенной талией. Платье 30 состоит из прилегающего лифа с вытачками и юбки длины макси с оборкой. Как говорится, выбирайте на свой вкус! Кто-то из вас горевал, что давно не было одежды для подростков. Сегодня и на вашей улице праздник! Модели 31–38 адресованы девочкам 13–16 лет. Особое внимание привлекут блузки (модели 31, 33 и 37), для пошива которых использованы разные ткани: трикотаж, кружево, атлас. Очень удобно и экономично!

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
Белое и синее 2

ВЕСЕЛАЯ МОДА
Модели из ткани в горошек, полоску и цветочек 7

ПЛЯЖНЫЙ ГАРДЕРОБ
Четыре купальника 10

ЛЕГКО СШИТЬ
Брюки, шорты и бюстье 12

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
Платье с расширением книзу 16

ОДЕЖДА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Блузки из разных материалов 20



11





20

16

Блузка из хлопковой марлевки





СИМФОНИЯ В БЕЛОМ И СИНЕМ

От блузки с перьями до длинного платья на бретелях — семь предметов одежды, которые можно носить в любое время дня, создавая спонтанный образ и сочетая в нем разные оттенки неба.



1 БЛУЗКА

Размеры 40-46

■■■

Блузка из марлевки, с кокеткой на спинке и задних частях рукавов. Рукава отделаны тесьмой с фестонами. Низ вставок украшен перьями.





Топ с украшением из атласа и бисера



2 ТОП

Размеры 40-46

Топ с вытачками на частях переда, с украшением из атласа и бисера. Застежка с навесной петлей расположена посередине спинки топа.



3 БРЮКИ

Размеры 40-46

Брюки из креп-сатина. На задних половинках вытачки, на передних – складки и карманы с отрезным бочком.



4 ЮБКА

Размеры 38-44

■■

Юбка из денима и креп-сатина с принтом. Линия талии присборена. Пояс с эластичной тесьмой. Нагрудник расписан красками.





магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6
Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30
тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru

реклама



Блузка выполнена из крепдешина





5 БЛУЗКА

Размеры 38-44

■■

Блузка мягкой формы выполнена из крепдешина. Со складками спереди и внутренней кокеткой переда.



6 БРЮКИ

Размеры 38-44

■■■

Брюки из сатина с рисунком. На задних половинках брюк имеются вытачки, на передних – карманы с отрезным бочком.

Бретели из репсовой тесьмы



7 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■■■

Платье из эластичного поплина на хлопковой подкладке. Юбка из четырех оборок. Бретели из репсовой тесьмы перекрещиваются сзади.

ИРОНИЯ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Полоски, маленький горошек, звездочки, цветы и милые любовные послания! Четыре модели, которые говорят о радости и беззаботности.



8 БЛУЗКА

Размеры 40-46

■■■

Блузка из поплина в полоску. На спинке встречная складка. Рукава с патами, которые фиксируют отвороты. На концах воротника-стойки декоративные металлические украшения в виде звезды.



Платье из крепа в горошек







9 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■■■

Платье из крепа в горошек. С глубоким вырезом горловины и запáхом спереди. Двубортная застежка на кнопки и пуговицы. С эластичной тесьмой по линии талии.



Юбка из эластичного денима





10 БЛУЗКА

Размеры 38-44

▪▪

Блузка из хлопковой ткани. В кулиску горловины вдета эластичная тесьма. Рукава с горизонтальными складками и на манжетах.



11 ЮБКА

Размеры 38-44

▪▪▪▪

Юбка из эластичного денима. На заднем полотнище вытачки и ложные прорезные карманы. На переднем – карманы с отрезными бочками.







12 ПЛЯЖНАЯ БЛУЗКА

Размеры 40-46

■■■

Пляжная блузка из льняного полотна. Отрезная по линии талии. В боковых швах имеются разрезы, отделанные тесьмой с помпонами.










15 ЦЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 42-48


■

Купальник из эластичной лайкры. Со вставкой спинки и завязками горловины. Обтачки, бретели, вставка спинки и вырезы для ног с эластичной тесьмой.









14 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 40-46

■■■

Купальник из эластичной лайкры. Бюстгальтер с оборками и завязками сзади. Чашки бюста на подкладке и с косточками. Трусы на резинке.



13 ЦЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 40-46

■■

Купальник из эластичной лайкры. С завязками горловины и завязками, продетыми в кулиску переда под грудью и фиксирующимися на спине.

ЗОНА ОТДЫХА

Приближается лето! Вы готовы к пляжному сезону? На этих страницах вы найдете модели разных купальников, а также пляжную блузку и легкое платье, чтобы показаться на пляже и у бассейна.



16 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■■■

Платье из муслина. На частях переда, спинки и рукавах – вставки из тесьмы. Линия горловины и низ рукавов присборены с помощью эластичной тесьмы.







17 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 38-44

■■

Раздельный купальник из лайкры с рисунком и лайкры черного цвета (трусы). Бюстгальтер с завязками. Трусы со шнуровкой на бедрах.

Купальник из лайкры с рисунком



От блузки до брюк — семь удобных предметов одежды, являющихся базовыми для весны и лета. Эксклюзивные модели, основанные на элегантности и простоте исполнения.



18 БЛУЗКА

Размеры 42-48

Блузка приталенного силуэта из льняной ткани. На частях переда расположены накладные карманы со складками.

БЕЗУПРЕЧНЫЕ И САМОБЫТНЫЕ



19 БРЮКИ

Размеры 42-48

Брюки из хлопкового поплина. Слегка расширенные книзу. Низ брюк обработан бейками из контрастного льняного полотна.

Платье из льняного полотна










20 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■■

Платье из льняного полотна, овальной формы. V-образный вырез горловины обработан косой бейкой. С широкой обтачкой линии низа.















21 БЛУЗКА

Размеры 42-48

■■

Блузка приталенного силуэта из хлопковой ткани в тонкую полоску. В кулиску горловины вдета эластичная тесьма.



22 ШОРТЫ

Размеры 42-48

■■

Шорты из хлопковой ткани. Застежка-молния с подкройной обтачкой, застежка с петлей и пуговицей в среднем шве передних половинок.

Шорты из хлопковой ткани

Застежка на прозрачные пуговицы



23 БЮСТЬЕ

Размеры 42-48

■■

Бюстье из хлопкового материала. В кулиску верхнего среза вдета эластичная тесьма. Центральная застежка на прозрачные пуговицы.

24 БРЮКИ

Размеры 42-48

■■

Брюки из хлопкового поплина. На задних половинках вытачки и накладные карманы. Застежка-молния в левом боковом шве.



Низ блузки обработан зигзагом

Блузка без рукавов, юбка в складку и четыре удобных платья отсылают нас в воображаемый, сказочный мир, созданный из листьев и цветов. Представленные модели подчеркивают изысканность силуэта.

ФОРМА И ЦВЕТ




25 БЛУЗКА
Размеры 46-52

Блузка из однотонного жоржета на трикотажной подкладке. На частях переда вытачки. Низ блузки обработан узким частым зигзагом.



26 ЮБКА
Размеры 46-52

Юбка из креп-сатина. Со встречными складками. Застежка-молния и пуговицы в правом боковом шве.



Платье с цветочным рисунком





27 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

■■

Платье из жоржета с цветочным рисунком, расширенное книзу. Со складками спереди и на рукавах.




28 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

■■

Платье из жоржета. На подкладке. V-образный вырез горловины. Завязки из атласной тесьмы. С эластичной тесьмой по линии талии.






29 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

Лиф платья выполнен из парчи с рисунком. Юбка из полотна с высоким коэффициентом драпируемости. На атласной подкладке.

Юбка на атласной подкладке

Лиф платья с вытачками





30 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

Платье выполнено из полотна с высоким коэффициентом драпируемости. Лиф с вытачками. По низу юбки – оборка.

Спортивный стиль и немного гламура стали идеальными ингредиентами этих восьми моделей, предназначенных для выходных и отдыха.




31 БЛУЗКА

Размеры на 13-16 лет

▪

Блузка из эластичного джерси. По низу рукавов двойная оборка из тесьмы. Низ блузки отделан двойной строчкой. Украшение в виде банта.




32 ЮБКА

Размеры на 13-16 лет

▪▪

Юбка из габардина с полосками контрастного цвета по низу юбки. На хлопковой подкладке. Пояс с эластичной тесьмой.



Юбка из габардина с полосками



33 БЛУЗКА

Размеры на 13-16 лет

Блузка из джерси (перед) и ажурного материала (спинка). На хлопковой подкладке. Рукава с отворотами. Блузка украшена брошью.

Блузка из джерси и ажурного материала

34 БРЮКИ

Размеры на 13-16 лет

Брюки из атласа. На подкладке из хлопкового полотна. С разрезами и оборкой по низу. Оборка обработана узким декоративным зигзагом.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ФАНТАЗИИ

35 БОЛЕРО


Размеры на 13-16 лет

▪

Болеро выполнено из полиэстрового атласа. На атласной подкладке. С короткими рукавами.







36 ШОРТЫ

Размеры на 13-16 лет

▪▪

Шорты из атласа. На атласной подкладке. На передних половинках карманы с отрезным бочком. Пояс с эластичной тесьмой.

Шорты из атласа на подкладке

Блузка из кружева, джерси и хлопка





38 ЮБКА

Размеры на 13-16 лет

Юбка из атласа, на подкладке. Со сборкой по линии талии. Пояс украшен завязками, которые формируют бант на левой части переда.






37 БЛУЗКА

Размеры на 13-16 лет

Блузка из кружева (спинка), джерси и хлопкового полотна. Бейка горловины обработана тесьмой. Маленькая ложная застежка на пуговицы со стразами.


Анонс номера «ШиК» № 7/2019



- Шьем из трикотажа: платья, юбки, футболки
- Жакет из материала с пайетками
- Купальники из однотонной блестящей ткани

BOUTIQUE





Номер в продаже с 10 июня

КОНЛИГА МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» 6/2019 (194)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2019

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редакционно-издательские услуги: ИП Ковалева Т.Б.
Переводчик И. Романья
Специальный редактор И. Романья

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8 (495) 280-0020

Основатели компании
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева
Главный бухгалтер Н. Старкова
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам: И. Шевцова
Директор по распространению К. Егоренко
Начальник производственного отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы
тел. 8 (495) 280-0020, 8 (966) 149-07-09
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru
По вопросам распространения
тел. 8 (495) 280-0020
По вопросам подписки
тел. 8 (495) 280-0020

Подписные индексы:
«Почта России» – П7052/П8065
Отдел мелкооптовой продажи
Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Прямой телефон для звонков:
8 (495) 280-0020

Адрес редакции:
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8 (495) 280-0020

Для писем: 117218, Москва,
а/я 38,
с пометкой «для журнала ШИК»
E-mail: konliga@konliga.ru
Информацию об издательском доме
«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти на сайте
www.konliga.ru

Дата выхода в свет 06.05.19
Дата начала продаж 13.05.19

В номере использованы материалы журнала "La Mia Boutique", copyright © 2018 по лицензии Hepi Press S.r.l., Италия. Все права на лицензионные материалы принадлежат Hepi Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат воспроизведению ни полностью, ни частично.

HEPI PRESS

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-64978 от 04.03.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.

АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»
тел. +7 (495) 276-16-06
Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, дом 4д.
Зак. № 18-5098
Тираж 40 000 экз. Цена свободная.
ISSN 1684-4688

Все права на распространение журнала на русском языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.

ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE La mia BOUTIQUE
№6/2019

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1 БЛУЗКА стр. 2
размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



2 ТОП стр. 3
размеры 40/42/44/46 ■ ■



3 БРЮКИ стр. 3
размеры 40/42/44/46 ■ ■



4 ЮБКА стр. 4
размеры 38/40/42/44 ■ ■



5 БЛУЗКА стр. 5
размеры 38/40/42/44 ■ ■



6 БРЮКИ стр. 2
размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



7 ПЛАТЬЕ стр. 6
размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■



8 БЛУЗКА стр. 7
размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




9 ПЛАТЬЕ стр. 8
размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■



10 БЛУЗКА стр. 9
размеры 38/40/42/44 ■ ■



11 ЮБКА стр. 9
размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



12 ПЛЯЖНАЯ БЛУЗКА стр. 10
размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



13 КУПАЛЬНИК стр. 10
размеры 40/42/44/46 ■ ■




14 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК стр. 10
размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■






15 ЦЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК стр. 10
размеры 42/44/46/48 ■



16 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ стр. 11
размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■



17 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК стр. 11
размеры 38/40/42/44 ■ ■




18 БЛУЗКА стр. 12
размеры 42/44/46/48 ■ ■



Степени сложности
■ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
■ ■ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ
■ ■ ■ ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ ДАВНО И УВЕРЕННО
■ ■ ■ ■ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
■ ■ ■ ■ ■ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ


19 БРЮКИ стр. 12

размеры 42/44/46/48




20 ПЛАТЬЕ стр. 13

размеры 42/44/46/48



21 БЛУЗКА стр. 14

размеры 42/44/46/48



22 ШОРТЫ стр. 14

размеры 42/44/46/48



23 БЮСТЬЕ стр. 15

размеры 42/44/46/48




24 БРЮКИ стр. 15

размеры 42/44/46/48




25 БЛУЗКА стр. 16

размеры 46/48/50/52



26 ЮБКА стр. 16

размеры 46/48/50/52



28 ПЛАТЬЕ стр. 17

размеры 46/48/50/52




27 ПЛАТЬЕ стр. 17

размеры 46/48/50/52



30 ПЛАТЬЕ стр. 19

размеры 46/48/50/52



29 ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры 46/48/50/52



31 БЛУЗКА стр. 20

размеры на 13/14/15/16




33 БЛУЗКА стр. 21

размеры на 13/14/15/16




34 БРЮКИ стр. 21

размеры на 13/14/15/16



32 ЮБКА стр. 20

размеры на 13/14/15/16




37 БЛУЗКА стр. 23

размеры на 13/14/15/16



35 БОЛЕРО стр. 22

размеры на 13/14/15/16



36 ШОРТЫ стр. 22

размеры на 13/14/15/16



38 ЮБКА стр. 23

размеры на 13/14/15/16



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали

1 Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**


Мод. 10 зеленый контур:
- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Мод. 22 зеленый контур:
- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46


2 **К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены.**
Замечание: детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




3 Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

4 На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ



5 Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

6 Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

Словарь терминов

Abbottonatura	– застежка на петли и пуговицы
Altezza	– ширина
Alto	– верх
Aperto	– открытый, не подлежащий обработке
Apertura	– передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	– наклеивание, прикрепление
Appoggio	– наложение детали поверх другой детали
Arricicare	– сосборить
Bordo	– прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки…)
Canalina	– кулиска для вставки косточки
Cappuccio	– капюшон
Centrale	– средний, центральный
Centro dietro intero	– середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	– средний срез спинки или задней части
Coulisse	– кулиска
Cucire	– строчка, сшить
Davanti	– перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	– правый, правая
Dietro	– спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	– направление долевой нити
Doppio intero	– сгиб
Elastico	– растягивающийся, эластичный
Finachino	– бочок бокового кармана
Fianco	– боковая часть, бочок
Fodera	– подкладка
Fondo	– низ
Impuntura	– строчка
Inizio	– начало
Inserire (ins.)	– вставить, продеть
Intero	– сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	– застежка-молния
Lato	– сторона, край
Lato rimagliato	– обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	– язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	- рукав
Manichino	– короткий рукав
Metratura	– метраж
Molleggiare	– выполнить посадку
Motivo applicazione	- аппликация
Orlo	– подгиб
Paramontura	– внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	– часть
Passante	– шлевка
Piegare	– согнуть
Pateletta	– клапан (кармана)
Pelo	– мех, ворс
Qui	– тут, здесь
Sacchetto tasca	– подкладка кармана
Scalfo	– пройма
Scollo	– горловина
Secondo	– второй
Sinistro (sinistra)	– левый, левая
Sopracollo	– верхний воротник
Sottocollo	– нижний воротник
Spacco	– прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	– плечо
Tagliare	– разрезать, надсечь
Tasca	– карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	– маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	– выстегивание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

A
A

точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

направление, в котором закладывается припуск складки.

место расположения и размер петли или кармана.

место пришивания пуговицы.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.

8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).

10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной шириной шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.



ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрыть застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.



ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеной обтачке) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).




ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см.


На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к к обтачке правой стороны застежки изделия.

Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнять срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнять срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).




ПРИТАЧНОЙ ПОЯС

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнять срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ




Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнять срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнять срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полоску для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полоску для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полоски, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравняв срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачки кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнять срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.




КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнять со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).




НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки.
Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).




КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.
Застрочить незастроченный участок кулиски (В).
Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрачиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.




ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).




ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.
На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В)



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками вверху (немного ниже среза горловины) и внизу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наметывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).
Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.



КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.

■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравнены), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.

■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 40
——— · ——— размер 42
— — — — — — размер 44
——————— размер 46



Длина по средней линии спинки: 38,5 (40-41,5-43) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 м (разм. 40/42), 1,70 м (разм. 44/46) однотонной хлопковой марлевки, ширина – 150 см ● 90 см (разм. 40/42), 100 см (разм. 44/46) тесьмы из марлевки с фестонами, расшитой двойным меандром (греко-римский орнамент), ширина – 7,5 см ● 90 см (разм. 40/42), 100 см (разм. 44/46) тесьмы с перьями в тон, ширина – 15 см ● 15 см атласного плоского шнура в тон, ширина – 3 мм (петли) ● 55 см (разм. 40/42), 60 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы шириной 5 мм ● 2 плоские ограненные пуговицы контрастного цвета диаметром 15 мм ● 2 подпуговицы в тон и под перламутр диаметром 8 мм.
ВНИМАНИЕ! Вы можете использовать расшитую тесьму для отделки с большей шириной, центрировав рисунок и обработав края фестонами.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый муслин, льняное полотно, хлопковый маркизет; пике; жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, сатин.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

КОКЕТКА СПИНКИ + РУКАВ	1
СПИНКА	2
ПЕРЕД + РУКАВ	3
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	4
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 30,4 (31-31,6-32,2) Х 1 СМ
ВСТАВКА РУКАВА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 5). На расшитой тесьме в разворот, сдвоенной по ширине, разложить лекало детали В, как показано на схеме. Продольные стороны детали должны приходиться на фестоны. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы цельнокроеного подборта частей переда.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать кокетку спинки с рукавом к спинке (до контрольного знака «т»). Заутюжить припуски вниз. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заложить в указанном направлении складки частей переда. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Заутюжить цельнокроеные подборта частей переда по правой пунктирной линии разметки на изнаночную сторону. Затем заутюжить цельнокроеные подборта частей переда по левой пунктирной линии разметки на лицевую сторону. Обтачать нижние срезы (вдоль линии сгиба подгиба). ● Притачать лицевой стороной одним срезом бейку горловины к срезам горловины и бортов. Заутюжить припуски на бейку. Отогнуть бейку и цельнокроеный подборт на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза бейки. Застрочить в край. ● Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа. Застрочить прямой строчкой. ● Разрезать плоский шнур на две равные части. Сложить каждую часть, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Обрезать излишки, оставляя припуски. Приколоть по разметке петли, отогнутые внутрь, с изнаночной стороны правой части переда. Застрочить потайными стежками. ● Наложить верхним срезом изнаночной стороной вставку на лицевую сторону нижнего среза верхней части рукава. Настрочить по фестонам. Обрезать излишки ткани под вставкой. Обработать припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить нижний шов верхней части рукава со вставкой. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Обработать верхние срезы нижней части рукава зигзагообразной строчкой. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез нижней части рукава до размера низа верхней части рукава со вставкой. ● Выполнить нижний шов нижней части рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Наложить тесьму с перьями соответствующего размера изнаночной стороной на лицевую сторону верхних срезов нижней части рукава и приметать. Затем наложить изнаночной стороной нижние срезы верхней части рукава со вставками на лицевую сторону верхних срезов нижней части рукава с тесьмой с перьями. Настрочить по фестонам. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы чуть короче низа рукава. Мы советуем 24 (25-26-26) см. Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припусков. Стачать в кольцо. Вложить под припуски эластичную тесьму. Застрочить прямой строчкой. ● Втачать рукава в проймы. ● Пришить пуговицы с подпуговицами на левом борте в соответствии с навесными петлями.

2 ТОП ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 40
——— · ——— размер 42
— — — — — — размер 44
——————— размер 46



Длина по средней линии спинки: 33 (34,5-36-37,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 см (разм. 40/42), 100 см (разм. 44/46) однотонной (белой) хлопковой марлевки шириной 140 см ● 10 см однотонного (белый) атласа шириной 90 см ● 10 см атласа контрастного цвета (зеленый) шириной 90 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 5 см плоского атласного шнура в тон шириной 3 мм (навесная петля) ● 1 сферическая ограненная пуговица контрастного цвета (черный), диаметр – 10 мм ● 1 упаковка ограненного бисера контрастного цвета (черный) диаметром 3 мм ● полиэстровые нитки (для бисероплетения).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый муслин, хлопковая вуаль, льняное полотно, креп; жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, сатин.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
КВАДРАТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ	13
ТРЕУГОЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На марлевке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 11 и 12), как показано на схеме. На белом атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 13 и А). На зеленом атласе, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали А, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали 13 и четыре раза лекало детали А, как на атласе. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вверх. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Сложить шнур, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Обрезать излишки шнура, оставляя на припуски. По разметке приколоть петлю, отогнутую от середины, к верхнему углу левой части спинки. Закрепить строчкой к срезу. ● Совместить части топа лицевыми сторонами внутрь. Обтачать нижние срезы, срезы подбортов и горловины, оставляя отверстие для выворачивания посредине низа спинки. Вывернуть. Отогнуть петлю на середину детали. ● Подогнуть внутрь припуски пройм. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы, проходя через оставленное

отверстие. ● Подогнуть внутрь припуски на участке отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. ● На правой стороне застежки спинки пришить пуговицу в соответствии с петлей. ● Притачать треугольные декоративные детали из зеленого атласа к треугольным деталям из белого атласа по диагональной линии. Разутюжить припуски. Совместить полученные детали с квадратными декоративными деталями лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть. Подогнуть припуски отверстия внутрь. Зашить отверстие потайными стежками. ● Наложить квадратные украшения по разметке на лицевую сторону левой части переда, начиная с нижнего квадрата, располагая деталь зеленым треугольником к центру. Продолжить, меняя положение зеленого треугольника на противоположную сторону. Закрепить декоративные детали, прокладывая прямую строчку по разметке вдоль линии стачивания треугольных деталей из зеленого и белого атласа. ● Нанизать бисер на полиэстровую нить, размером от низа изделия до нижнего правого угла нижнего квадрата. Закрепить около угла. Продолжить нанизывать бисер и закреплять его по разметке вдоль диагоналей квадратов до плечевого шва. Затем таким же образом продолжить вниз до середины переда, фиксируя бисер и далее до низа топа не закрепляя нить с бисером к поверхности.

3 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 40
——— · ——— размер 42
— — — — — — размер 44
——————— размер 46



Длина по боковому шву от линии талии: 89 (90,5-92-93,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 (1,70-1,75-1,80) м креп-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 45 см (разм. 40/42), 50 см (разм. 44/46) блестящей тесьмы контрастного цвета (черный) шириной 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, атлас, креп, жатка.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	**6+6A**
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	**7+7A**
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	**8**
ОБТАЧКА ЛИНИИ ТАЛИИ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	**9**
ОБТАЧКА ЛИНИИ ТАЛИИ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	**10**
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	**A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На креп-сатине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 9 и 10, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 3 см на подгиб низа.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● В указанном направлении заложить складки передних половинок брюк. Проложить строчку в край изнутри каждой складки до контрольного знака. Закрепить строчкой вдоль среза. ● В указанном направлении заложить складки по низу задних и передних половинок брюк, обработать аналогично складкам по линии талии передних половинок брюк. Закрепить строчкой вдоль среза. ● На передней половинке брюк выполнить *карман с отрезным бочком*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: притачать и отогнуть подкладку переднего кармана на изнаночную сторону; отделать припуски, заутюженные на подкладку, строчкой на расстоянии 5 мм. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии передних половинок брюк до участка застежки задних половинок брюк. Разутюжить обработанные припуски. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок тесьмы по размеру линии талии передних половинок брюк. Наложить тесьму по разметке на лицевую сторону передних половинок брюк, подгибая внутрь припуски поперечных срезов. Настрочить тесьму в край по продольным сторонам. ● В среднем шве задних половинок брюк с цельнокроеным поясом выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*. ● Выполнить боковые швы обтачек линии талии. Разутюжить припуски. ● Обработать низ обтачки линии талии зигзагом. ● Притачать обтачку к верхнему срезу брюк, совмещая боковые швы. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски обтачки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии потайными стежками вручную. Закрепить обтачку верхнего среза строчками в боковые швы и средний шов передних половинок брюк. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную.

4 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 38
——— · ——— размер 40
— — — — — — размер 42
——————— размер 44



Длина по средней задней линии от линии талии: 70 (71-72-73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см однотонного денима (джинсовая ткань) шириной 140 см ● 1,60 м эластичного креп-сатина с цветочным принтом (лицевая сторона – матовая) шириной 140 см ● 70 (75-80-85) см эластичной тесьмы контрастного цвета (черный) шириной 5 см ● 90 (95-100-105) см эластичной кружевной тесьмы с фестонами по одной стороне и в тон растительному принту (светло-голубой), ширина – 5,5 см ● эластичные нитки контрастного цвета (черный) ● контрастные нитки (для отделочной строчки джинсовой ткани)!

ВНИМАНИЕ! При замене материала на материал с альтернативным принтом следует пересмотреть раскладку.

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 3 краски для ткани контрастных цветов ● блестящая золотая краска для ткани ● одна кисть ИЛИ напечатайте мазки контрастных и золотого цветов на внешнем нагруднике в специализированной мастерской, как показано на фото.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЕНИМУ:

диагональ, габардин, панама, пике, мебельный (вощеный) ситец, кретон, шандунг (вид чесучи), тафта.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕП-САТИНУ:

креп, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

НАГРУДНИК	**13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
БРЕТЕЛЬ/ЗАВЯЗКА	**14**
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	**15+15A**
ПАТА НИЗА ЮБКИ	**A = 18 X 5 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На дениме, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На креп-сатине (лицевая сторона – матовая), сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 15), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков нижние срезы нагрудника.

ДЕНИМ



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Заправить в машину эластичные нитки. Проложить по верхнему срезу юбки двойную строчку с увеличенной длиной стежка, собаривая верхний срез до размера обхвата талии. ● Для пояса отрезать кусок эластичной тесьмы черного цвета чуть короче линии талии. Мы советуем 66 (70-74-78) см плюс припуски на шов. Затем отрезать кусок эластичной кружевной

тесьмы аналогичного размера. • Стачать эластичную тесьму в кольцо. • Наложить кружевную тесьму изнаночной стороной на лицевую сторону черной тесьмы. Стачать верхние срезы зигзагообразной строчкой. • Надеть полученный пояс изнаночной стороной на лицевую сторону юбки, располагая фестоны внизу. Выполнить шов линии талии зигзагообразной строчкой. • Сложить пату низа юбки пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать по продольным сторонам контрастными нитками. Вывернуть, центрируя шов, и отделать строчкой в край контрастными нитками. • По разметке наложить паты, отогнутые вниз, на юбку с изнаночной стороны. Отогнуть пату на лицевую сторону юбки, формируя драпировки, и наложить по разметке с лицевой стороны. Закрепить пату, формируя строчкой прямоугольник. • Отрезать кусок кружевной тесьмы размером 5,5 см. Заложить вертикальные складки. Наложить полученную деталь поверх паты с лицевой стороны таким образом, чтобы она перекрывала верхние срезы паты на 5 мм. Закрепить потайными стежками вручную. • Украсить внешний нагрудник мазками контрастных цветов, смешивая их с золотыми мазками, как показано на фото. •

КРЕП-САТИН



Обработать бретель/завязку аналогично обработке пат. • Наложить каждую бретель/завязку, отогнутую вниз, по разметке на лицевую сторону внешнего нагрудника. Приметать. • Сложить детали нагрудника лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отогнуть бретель/завязку вверх. Отделать нагрудник по контуру двойной строчкой контрастными нитками. Обработать совмещенные нижние срезы нагрудника узким декоративным зигзагом нитками в тон. • Наложить нагрудник изнаночной стороной на лицевую сторону пояса. Настрочить в край.

5 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 38
——— · ——— размер 40
— — — — — — размер 42
——————— размер 44



Длина по средней линии спинки:
64 (65,5-67-68,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
• 1,05 (1,10-1,20-1,25) м однотонного крепдешина, ширина – 150 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 45 см • 1 металлический крючок


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, матовая сторона крепсатина, креп, жатка ИЛИ прозрачные: жоржет, шифон, вуаль, кружево, органза, тюль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ
Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали B и C.

СПИНКА	**11**
ПЕРЕД	**12+12A**
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	**A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 С ЗАКРЫТЫМИ СКЛАДКАМИ**
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	**B =12 (12,5-13-13,5) X 3 СМ**
БЕЙКА ПРОЙМЫ	**C = 42 (43-44-45) X 3 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ
На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для продольных срезов беек. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб. Выкроить без припусков срезы горловины спинки и срезы пройм.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
• Стачать средние задние срезы блузки до участка застежки. • В среднем шве спинки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Сложить бейку горловины спинки пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины спинки. Отогнуть бейку горловины на изнаночную сторону, оставляя 7 мм бейки выступать за срезы. Убрать припуски под бейку и подогнуть поперечные срезы. Застрочить сгиб бейки горловины прямой строчкой. • На частях переда заложить в указанном направлении складки. Закрепить строчкой вдоль среза. • Наложить внутреннюю кокетку переда по разметке лицевой стороной на лицевую сторону части переда. Выполнить шов горловины. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону. • Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов частей переда и внутренней кокетки переда. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей спинки, располагая детали лицевой стороной к лицевой стороне частей переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. • Отделать строчкой на расстоянии 6 мм горловину переда, фиксируя складки. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку. • Притачать соответствующие бейки к срезам пройм, как было сделано для бейки горловины спинки. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • На правом углу горловины спинки установить крючок. С изнаночной стороны слева пришить петлю в соответствии с крючком.



6 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 38
——— · ——— размер 40
— — — — — — размер 42
——————— размер 44



Длина по боковому шву от линии талии:
88,5 (90-91,5-93) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
• 1,50 м (разм. 38/40), 1,60 м (разм. 42/44) сатина с рисунком в виде чередующихся вертикальных однотонных полос и полос с арабским орнаментом шириной 150 см • 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 14 см • 1 пуговица под перламутр в тон, диаметр – 15 мм
ВНИМАНИЕ! Характерный эффект изделию придает использование материала с чередующимися вертикальными полосками и их местоположение в изделии. Если вы используете материал с другим рисунком, изделие будет выглядеть по-другому.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин, креп, жатка.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ
Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь B.

ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	**8+8A**
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	**9**
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	**10**
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	**11**
ПОДКЛАДКА-ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	**A**
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	**B = 15 X 7 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ
На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Разложить детали таким образом, чтобы середины деталей 8, 9 и A приходились на середину полосы с орнаментом, а лекала деталей 10, 11 и B – на однотонную часть материала. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала внешних деталей 10 и 11, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
• *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. • С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. • На передней половинке брюк выполнить *карман с отрезным бочком* со следующими изменениями: стачать срезы частей подкладки кармана; отогнуть подкладку на изнаночную сторону; отделать вход в карман строчкой на расстоянии 7 мм; продолжить, как в инструкции; выполнить боковой шов на участке бочка, надсекая припуски в углах. Обработать припуски зигзагом. Заутюжить на передние половинки брюк. Приметать подкладки карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. • Выполнить шаговые швы. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. • На передних половинках брюк выполнить *застежку-молнию с цельнокроеной обтачкой*, отделывая внутренний контур обтачки правой стороны застежки прямой строчкой. • Стачать средние задние срезы внешних (продублированных) и внутренних (непродублированных) поясов. Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на

внутренний пояс. Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия, обтачивая поперечные срезы и выполняя выступ правой стороны пояса. Вывернуть. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть припуски внутреннего пояса. Закрепить низ внутреннего пояса, настрачивая его в край и выполняя отделочную строчку по низу пояса, продолжить, выполняя отделочную строчку в край по контуру пояса. ● Заутюжить подгиб низ на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать петлю по разметке на правом краю пояса. Пришить пуговицу на левом краю пояса в соответствии с петлей.



7 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — размер 42
····· размер 44
— — — — размер 46
— · — размер 48



Длина по средней задней линии от линии талии: 110 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,05 м эластичного смесового поплина с растительным орнаментом в голубых тонах на белом фоне шириной 150 см ● 35 см эластичной хлопковой подкладки в тон шириной 150 см ● 2 (2,05-2,10-2,15) м репсовой тесьмы в тон растительному орнаменту (синий) шириной 3 см ● 2,90 (3-3,10-3,20) м нейлоновой тесьмы в тон фону (белый) шириной 1,5 см ● 90 (95-100-105) см нейлоновой тесьмы контрастного цвета (синий) шириной 2,5 см ● 3,80 (3,95-4,10-4,25) м круглого шнура в тон фону (белый) ● 1 застежка-молния в тон, длина – 27 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

рами, батист, муслин; легкие пике и кретон ИЛИ хорошо драпирующиеся: крепдешин, сатин, креп-сатин, креп, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B, C, D. Для выкраивания подкладки использовать лекала частей лифа без изменений.


СПИНКА ЛИФА	**22**
ПЕРЕД ЛИФА	**23**
БРЕТЕЛЬ	**24**
I ОБОРКА ЮБКИ	**A = 63 (65-67-69) X 26 СМ**
II ОБОРКА ЮБКИ	**B = 46 (47-48-49) X 28 СМ**
III ОБОРКА ЮБКИ	**C = 68,5 (69,5-70,5-71,5) X 30 СМ**
IV ОБОРКА ЮБКИ	**D = 69,25 (70-70,75-71,5) X 32 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На поплине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей B и C, и три раза лекало детали D), как показано на схеме. Отрезать оставшийся метраж материала, сложить в сгиб кромками встык и разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 22 и 23, как на основном материале. На репсовой тесьме, сдвоенной по ширине, разложить два раза лекало детали 24, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 1,5 см на подгиб низа IV оборки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей переда лифа обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Выполнить правый боковой шов лифа. Заутюжить припуски на спинку. Аналогично соединить подкладку лифа. ● Выполнить боковые швы I оборки юбки, оставляя нестачанным участок для застежки-молнии в левом боковом шве (около 12 см). Разутюжить обработанные припуски левого бокового шва. Заутюжить обработанные припуски правого бокового шва на задние части. ● Выполнить боковые швы II оборки юбки. Заутюжить обработанные припуски на задние части. Аналогично обработать боковые швы III оборки. Стачать IV оборку в кольцо. Заутюжить обработанные припуски на задние части. ● Отрезать два куска нейлоновой тесьмы (белой и синей) по размеру нижнего среза лифа плюс припуски. Отрезать два куска шнура аналогичного размера (для усиления). Сложить нейлоновую тесьму пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб тесьмы шнур. Установить на машину специальную лапку (например, лапку для застежек-молний), которая позволит проложить строчку максимально близко к шнуру. Проложить строчку. ● Наложить белую тесьму со шнуром на синюю. Сметать срезы. Приметать полученный сдвоенный втачной кант, отогнутый вверх, с лицевой стороны линии низа лифа. Располагать кант следует так, чтобы после притачивания сгиб со шнуром выступал. ● Отрезать четыре куска нейлоновой тесьмы (белой) по размеру продольных сторон бретелей плюс припуски. Отрезать четыре куска шнура аналогичного размера (для усиления). Сложить нейлоновую тесьму пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб тесьмы шнур. Сметать. Проложить строчку, используя специальную лапку. ● Сложить две детали каждой бретели изнаночными сторонами внутрь. Вложить между продольными сторонами подготовленную тесьму, оставляя сгиб со шнуром выступать. Проложить строчку, стачивая продольные стороны бретелей с тесьмой и используя специальную лапку. ● Наложить по разметке бретели, отогнутые вниз, на части спинки и приметать. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины/пройм, оставляя открытыми отрезки по разметке на частях переда для вкладывания бретелей. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Подогнуть внутрь припуски отверстий на участках притачивания бретелей. Перекрестить бретели на спинке. Вложить поперечные срезы бретелей в отверстия частей переда. Закрепить бретели, проложив строчку. ● Заутюжить подгиб низа IV оборки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить верхний срез IV оборки до размера нижнего среза III оборки. Аналогично подготовить III и II оборки. Затем сосборить верхний срез I оборки до размера нижнего среза лифа. Притачать верхним срезом IV оборку к нижнему срезу III оборки, III оборку к нижнему срезу II оборки, II оборку к нижнему срезу I оборки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски вверх. ● Притачать юбку к низу лифа с тесьмой, используя специальную лапку и помня, что сгиб со шнуром должен оставаться на виду. Заутюжить обработанные зигзагом припуски наверх. ● В левом боковом шве платья выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Подогнуть внутрь припуск среза линии талии подкладки лифа. Закрепить его строчкой к припускам притачивания юбки к внешнему лифу. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки лифа на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии.







8 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 40
——— · ——— размер 42
— — — — — — размер 44
——————— размер 46



Длина по средней линии спинки:
82 (83,5-85-86,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 (1,70-,75-1,80) м поплина в вертикальную полоску (красные и белые) шириной 150 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 25 см репсовой тесьмы в полоску (белая и красная) и с центральной полосой контрастного цвета (черная) шириной 4 см ● 5 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 12 мм.

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 2 позолоченных металлических клеевых украшения в форме звезды диаметром 12 мм ● 1 аппликация в форме облака (белая) с вышитой надписью в тон ткани (красный) и расшитой по контуру нитками контрастного цвета (черный) размером около 12 х 6 см ● искусственный жемчуг диаметром 8 мм ● стеклярус в тон (красный) диаметром 7 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

льняное или хлопковое полотно, пике, батист; креп, жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


КОКЕТКА СПИНКИ	1 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	2
ПЕРЕД	3
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	4
ВОРОТНИК	5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	6
ПАТА РУКАВА	7

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 1 и два раза лекало детали 6 разложить на материале в разворот, чтобы получить левые и правые детали, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале разложить лекало детали 5, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 3 см на подгиб низа рукавов. Выкроить без припусков нижние срезы блузки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать внешнюю деталь каждой планки к срезу застежки. Вывернуть, подрезая припуски в углах. Отогнуть внутренние детали на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внутренних деталей. Закрепить в край к припускам притачивания внешних деталей, заутюженным на планки (кроме нижнего поперечного среза правой планки). Притачать совмещенные нижние срезы планки левой стороны застежки с изнаночной стороны к срезу основания застежки переда. Заутюжить припуски вниз. ● Наложить правую планку на левую планку так, чтобы нижний край закрывал шов основания застежки. Закрепить нижнее основание строчкой в край по контуру, фиксируя попутно и припуски шва основания застежки. ● На спинке заложить складки в указанном направлении, закрепить строчкой вдоль среза. ● Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить пату рукава пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть и отделать строчкой в край. ● По разметке наложить паты на рукава с изнаночной стороны рукава. Внешняя стороны пата должна быть направлена вниз. Подогнуть внутрь припуски прямых поперечных срезов пат и приметать их к рукавам по разметке. Закрепить, формируя строчкой прямоугольник. ● Заутюжить подгиб рукава на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать нижние срезы блузки узким декоративным зигзагом. ● Совместить две детали воротника. Обтачать по контуру. Вывернуть. ● Втачать внешний воротник в срезы горловины изделия. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутреннего воротника. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам втачивания внешнего воротника. Продолжить строчку в край по контуру воротника. ● По разметке обметать петли на правой планке застежки и на патах рукавов. Пришить пуговицы на левой планке в соответствии с петлями. С лицевой стороны на рукавах пришить по разметке пуговицы для пат рукавов. ● Закрепить металлические украшения в виде звезд по разметке на концах воротника. ● Разрезать репсовую тесьму на две одинаковые части. Сложить каждый кусок пополам. Наложить каждый кусок тесьмы, отогнутый от центра, по разметке на изнаночную сторону правой планки, располагая сдвоенные срезы тесьмы на расстоянии 1 см от края планки. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. Отогнуть тесьму к центру так, чтобы она выступала за край планки. Закрепить потайными стежками вручную. ● Наложить аппликацию по разметке на лицевую часть переда. Закрепить потайными стежками вручную. Пришить по контуру аппликации искусственный жемчуг и стеклярус, как на фото.



9 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 42
——— · ——— размер 44
— — — — — — размер 46
——————— размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 105 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,50 (3,60-3,70-3,80) м крепа в контрастный горошек шириной 150 см ● 95 (100-105-110) см эластичной тесьмы шириной 7 мм ● 4 кнопки диаметром 10 мм ● 3 декоративные пуговицы со стразами посередине, диаметр – 12 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, креп-сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ЛИФА	1 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД ЛИФА	2
РУКАВ	3
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	4+4A+4B+ 4C+4D+4E+4F


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 1 и 4 и четыре раза лекала деталей 2 и 3 так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков край борта юбки и нижние срезы юбки платья.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● С изнаночной стороны частей спинки и переда лифа обработать вытачки. Заутюжить к центру. ● Выполнить плечевые и боковые швы лифа. Аналогично обработать внутренние детали лифа. ● Сложить две детали рукава лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов низа рукава. Вывернуть. Сметать совмещенные срезы оката рукава. ● Наложить внутренний лиф лицевой стороной на лицевую сторону внешнего лифа. Выполнить шов края борта и горловины. Отогнуть внутренний лиф на изнаночную сторону. Заутюжить припуски на внутренний лиф. Настрочить в край. ● Отогнуть внутренний лиф на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски внутреннего и внешнего лифа на нижнем (подмышечном) участке проймы между контрольными знаками («т»). Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Подрезать припуски у контрольных знаков. Сметать срезы пройм внутреннего и внешнего лифа на открытых участках. ● Втачать рукава в проймы на верхних участках. Обработать совмещенные припуски. ● Стачать средние задние срезы юбки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски налево. ● Обработать край борта и нижние срезы юбки узким декоративным зигзагом. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 92 (96-100-105) см. Настрочить растянутую эластичную тесьму к совмещенным припускам шва линии талии лифа центрированной строчкой. ● Притачать юбку к присборенному низу лифа, совмещая боковые швы и средние линии. Заутюжить припуски вверх. ● Установить головки кнопок (с углублением) по разметке с изнаночной стороны правой части переда лифа. На лицевой стороне левой части переда лифа установить основания кнопок (с выступом) в соответствии с головками кнопок. Пришить декоративные пуговицы с лицевой стороны правой части переда у края борта над кнопками.

Внимание! Все лекала деталей даны без припусков на швы.



10 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ





Длина по средней линии спинки:
58,5 (60-61,5-63) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

●1,40 м (разм. 38/40), 1,50 м (разм. 42/44) хлопковой ткани с вертикальными полосками и вышитыми звездами в тон шириной 150 см ● 65 (70-75-80) см эластичной тесьмы шириной 7 мм.

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● декоративные металлические украшения в виде звезды диаметром 12 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, рами, батист, ситец; шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.


СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
РУКАВ	21+21A
МАНЖЕТА	A =13,5 (14–14,5-15) X 7 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1 см на подгиб низа изделия и рукавов и 8 мм на подгиб срезов горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить средний шов спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Сосборить низ рукава с помощью коротких наметочных стежков до размера манжеты. ● Сложить манжету вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы манжет к низу рукавов. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Втачать рукава в проймы спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на пройму. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава с манжетой. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы чуть короче линии горловины. Мы советуем 60,4 (64-67,6-71,2) плюс припуски на шов. Стачать эластичную тесьму в кольцо накладным швом. ● Наложить растянутую тесьму на изнаночную сторону горловины, подогнуть 8 мм припусков. Настрочить эластичную тесьму зигзагообразной строчкой вместе с припусками. Подогнуть еще раз 1 см припусков и настрочить в край прямой строчкой. ● Сложить каждый рукав поперек изнаночной стороной внутрь, совмещая первый и второй ряды контрольных знаков. Закрепить складку стежками «вперед-назад иголкой» у контрольных знаков. Аналогично выполнить вторую и третью складки. ● Украсить блузку декоративными металлическими украшениями в виде звезд, расположив их в произвольном порядке между вышитыми звездами.



11 ЮБКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ





Длина по средней задней линии от линии талии: 79 (80-81-82) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,35-1,40 м) м однотонного эластичного денима (джинсовый материал) шириной 140 см ● 60 см эластичной плиссированной ткани с высоким коэффициентом драпируемости и фантазийным геометрическим рисунком (глубина закрытой складки – 5 мм) шириной 90 см ● 30 см хлопкового полотна в тон (подкладка) шириной 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 металлическая пуговица на ножке, диаметр – 15 мм ● 2 металлические заклепки диаметром 8 мм ● нитки контрастного цвета для отделочной строчки

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1 кокарда в виде розы диаметром 10 см с квадратным декоративным камнем посередине диаметром 3,5 см ● 2 термоклеевые эмблемы с изображением чисел в тон центральных вставок высотой 4 см ● 2 круглые термоклеевые эмблемы в тон центральных вставок диаметром 7 мм и 5 мм ● жидкая краска для ткани в тон вставок или обратитесь в специализированную мастерскую для выполнения печати рисунка на ткани

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕНИМУ:

диагональ, габардин, атлас, ситец, лен; шандунг (вид чесучи), тафта (эластичные в небольшой степени).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛИССИРОВАННОМУ МАТЕРИАЛУ:

крепдешин, сатин, креп-сатин, креп, жатка (эластичные и плиссированные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали B, D, E, F и G.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	13
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	14
ПОЯС	15
ВСТАВКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	16 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ВСТАВКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	**17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	**18**
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	**A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14**
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	**B = 15 X 7 СМ**
БОЧОК	**C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18**
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	**D = 11,5 X 2,5 СМ**
ПОДЗОР ЗАДНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	**E = 14,5 X 3 СМ**
ШЛЕВКИ	**F = 40 X 2 СМ**
ДЕКОРАТИВНАЯ ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	**G = 13 X 3 СМ**


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На дениме, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 15). Лекала деталей A, B и F разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На лицевой стороне плиссированного материала в разворот (с закрытыми складками) разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы 1 см и 5 см на подгиб низа. Выкроить без припусков низ вставок заднего и переднего полотнищ юбки и внешний контур декоративной обтачки переднего правого кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей заднего полотнища юбки обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. Настрочить с лицевой стороны в край контрастными нитками. ● На заднем полотнище юбки выполнить по разметке *ложный прорезной карман в рамку*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: т. к. карман ложный, он выполняется без подкладки кармана; после формирования рамки кармана подложить под нее, центрируя, подзор заднего кармана и закрепить строчками в швы притачивания обтачек заднего кармана; с лицевой стороны отделать контур входа в задний карман строчкой в край контрастными нитками; с изнаночной стороны обрезать, если необходимо, излишки подзора и обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. ● На передней половинке брюк выполнить *карман с отрезным бочком*, отделывая припуски входа в левый карман двойной строчкой контрастными нитками. Затем подложить под припуски входа в правый карман декоративную обтачку с закрытыми складками и отделать вход в карман контрастными нитками, как было сделано для левого кармана. ● Обработать нижние срезы подкладки передних полотнищ юбки оверлоком. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних полотнищ юбки. ● Добавляя 1 см на припуск, обрезать по разметке правое переднее полотнище юбки по средней линии. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки. Заутюжить обработанные припуски налево. Вывернуть. Настрочить двойной строчкой контрастными нитками. ● Аналогично выполнить средний шов переднего полотнища юбки до участка застежки. ● На передних полотнищах юбки выполнить *застежку-молнию с подкройной обтачкой*, поменяв направление застежки (на мужскую сторону) и настрачивая припуски притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край контрастными нитками, а ее внутренний контур – прямой строчкой контрастными строчками. ● Выполнить боковые швы. Разутюжить обработанные припуски. Вывернуть. Настрочить припуски заднего полотнища строчкой в край контрастными нитками. ● Притачать вставку наклонными срезами с закрытыми складками к соответствующим срезам переднего и заднего полотнищ. Заутюжить припуски на переднее и заднее полотнище. Настрочить строчкой, имитирующей ручной стежок, нитками в тон. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. Обрезать по разметке левые части поясов, добавляя на припуски. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Продолжить, выполняя *притачной пояс*. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать двойной центрированной строчкой контрастными нитками. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить по разметке шлевки на линию талии изделия с поясом. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. ● Обметать по разметке на левой стороне пояса петлю. Справа пришить пуговицу в соответствии с петлей. Укрепить нижние края входов в передние карманы, установив заклепки. ● На левой нижней части переднего полотнища выполнить цветочный рисунок и надпись, переходящую на заднее полотнище на 5 см, как на фото, или обратитесь в специализированную мастерскую для выполнения печати рисунка на ткани. Наложить по разметке кокарду на правое переднее полотнище юбки. Пришить потайными стежками по контуру. Наложить числа и круги по разметке на левое переднее полотнище. Приклеить с помощью утюга.







12 ПЛЯЖНАЯ БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 40
——— · ——— размер 42
— — — — — — размер 44
——————— размер 46



Длина по средней линии спинки:
81 (82,5-84-85,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

●1,70 (1,75-1,85-2) м однотонного льняного полотна шириной 150 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1,95 (2-2,05-2,10) м хлопковой тесьмы с помпонами шириной 1,5 см ● 5 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 8 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый материал, муслин, марлевка; пике, батист, поплин; креп, жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C и D.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	**1**
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	**2**
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	**3**
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	**4**
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА	**5**
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА	**6**
ВОРОТНИК 7= ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
РУКАВ	**8**
ОБТАЧКА БОКОВЫХ СРЕЗОВ СПИНКИ	**A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2**
ОБТАЧКА БОКОВЫХ СРЕЗОВ ПЕРЕДА	**B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4**
БЕЙКА НИЗА РУКАВА	**C = 38,6 (39,4-0,2-41) X 14 СМ**
ПАТА РУКАВА	**D = 19,5 (20-20,5-21) X 5 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 5), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 6, 7, C и D, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 1,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Добавляя 1 см на припуски, обрезать по разметке левую часть планки. ● Притачать внешнюю деталь каждой планки к срезу застежки. Вывернуть, подрезая припуски в углах. Отогнуть внутренние детали на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внутренних деталей. Закрепить в край к припускам притачивания внешних деталей, заутюженным на планки (кроме нижнего поперечного среза правой планки). Притачать совмещенные нижние срезы планки левой стороны застежки с изнаночной стороны к срезу основания застежки переда. Заутюжить припуски вниз. ● Наложить правую планку на левую планку так, чтобы нижний край закрывал шов основания застежки. Закрепить нижнее основание строчкой в край по контуру, фиксируя попутно и припуски шва основания застежки. ● На нижней части переда заложить складки в указанном направлении, закрепить строчкой вдоль среза. ● Притачать нижнюю часть переда к верхней части переда. Заутюжить обработанные припуски вверх. Аналогично притачать нижнюю часть спинки к верхней части спинки. ● Сложить две детали верхней части бочка лицевыми сторонами внутрь. Выполнить нижний шов. Заутюжить припуски на внутренний бочок. Настрочить в край. Вывернуть. Сметать оставшиеся срезы. ● Наложить по разметке верхнюю часть бочка внутренней стороной на изнаночную сторону переда. Наложить обтачку боковых срезов переда соответствующим срезом лицевой стороной на перед с бочком. Выполнить боковой шов переда, прошивая все слои. Отогнуть обтачку на лицевую сторону переда, а бочок от центра. Подогнуть продольные срезы обтачки. Настрочить в край к переду. ● Наложить тесьму с помпонами соответствующего размера изнаночной стороной на лицевую сторону обтачки боковых срезов переда, оставляя помпоны выступать за обтачку. Настрочить в край. ● Наложить бочок на боковой срез спинки. Обработать срез обтачкой и украсить тесьмой, как было сделано для переда. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону.

Застрочить прямой строчкой. • Совместить две детали воротника. Обтачать по контуру. Вывернуть. • Втачать внешний воротник в срезы горловины изделия. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутреннего воротника. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам втачивания внешнего воротника. • Сложить пату рукава пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть и отделать строчкой в край. • По разметке наложить паты на рукава с изнаночной стороны рукава. Внешняя стороны паты должны быть направлена вниз. Подогнуть внутрь припуски прямых поперечных срезов пат и приметать их к рукавам по разметке. Закрепить, формируя строчкой прямоугольник. • Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать бейку низа рукава в кольцо. • Притачать внешним продольным срезом бейку низа к низу рукава. Заутюжить припуски на бейку. Отогнуть половину ширины бейки низа рукава на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Застрочить прямой строчкой в край в шов притачивания внешней части бейки. • Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски. Заутюжить на проймы. • По разметке обметать петли на правой планке застежки и на патах рукавов. Пришить пуговицы на левой планке в соответствии с петлями. С лицевой стороны на рукавах пришить по разметке пуговицы для пат рукавов.


ALTEZZA cm 150



13 ЦЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — размер 40
····· размер 42
— – – — размер 44
——— · ——— размер 46



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,25 (1,30-1,35-1,40) м эластичной лайкры с фантазийным восточным орнаментом на синем фоне шириной 90 см • 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) однотонной эластичной лайкры более темного оттенка, чем оттенок фона основного материала (синий) (подкладка) шириной 90 см • 4,80 (5-5,20-5,40) м эластичной тесьмы шириной 5 мм

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В. Для выкраивания лекал подкладки использовать лекала деталей задней половинки трусов и переда купальника без изменений.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	**22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
ПЕРЕД КУПАЛЬНИКА	**23**
ЗАВЯЗКИ ГОРЛОВИНЫ	**А = 54 СМ (55-56-57) Х 1,5 СМ**
ЗАВЯЗКИ ЛИНИИ ГРУДИ	**В = 116 (120-124-128) Х 1,5 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре с рисунком, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на лайкре с рисунком в разворот, как показано на схеме. На однотонной лайкре, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей подкладки, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм.

ОДНОТОННАЯ ЛАЙКРА

ALTEZZA cm 90




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Сложить каждую завязку вдоль пополам по пунктирной линии разметки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать продольные срезы. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму соответствующего размера. Вывернуть. Подогнуть поперечные срезы завязок линии груди и один поперечный срез завязок горловины. Настрочить в край. • Наложить завязки горловины, отогнутые вниз, по разметке на лицевую сторону переда купальника и приметать. • Наложить подкладку переда купальника лицевой стороной на лицевую сторону переда купальника. Выполнить шов пройм/горловины, оставляя нестачанными участки входа в кулиски и закрепляя стежками «вперед-назад иголкой» завязки горловины. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1 см линии горловины и пройм. Затем обтачать глубокий центральный вырез горловины и боковые фигурные швы. Выполнить срезы вырезов для ног. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1,25 см срезов вырезов для ног. Вывернуть. Отогнуть завязки горловины вверх. • Наложить подкладку задней половинки трусов лицевой стороной на лицевую сторону задней половинки трусов. Выполнить верхний срез. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 3 см линии верхнего среза. Аналогично выполнить срезы вырезов для ног. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1,5 см срезов вырезов для ног. • Подогнуть внутрь припуски боковых швов переда. Вложить припуски боковых швов задней половинки трусов. Закрепить боковые швы, проложив строчку изнутри. • Выполнить шаговые швы купальника из основного материала. Заутюжить припуски на перед. Подогнуть внутрь припуски отверстия в шаговом шве подкладки трусов. Зашить потайными стежками. • Проложить строчки по разметке на части переда, формируя кулиску. Продеть завязку в кулиску под грудью, проходя через оставленные ранее отверстия. Завязать узы на концах завязки.

ЛАЙКРА С РИСУНКОМ

ALTEZZA cm 90



14 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ ■ ■

РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — размер 40
····· размер 42
— – – — размер 44
——— · ——— размер 46





ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,30 (2,35-2,40-2,45) м эластичной лайкры с фантазийным рисунком шириной 90 см • 15 см из эластичной сетки более темного оттенка, чем оттенок основного материала (черный) шириной 90 см • 15 см эластичной лайкры более темного оттенка, чем оттенок основного материала (черный) шириной 90 см • 60 см тоннельной ленты более темного оттенка, чем оттенок основного материала (черный) шириной 1 см (для косточек чашки) • 1,20 (1,25-1,30-1,35) м эластичной тесьмы шириной 1 см (для горловины и бретели волана) • 1,50 (1,60-1,70-1,80) м эластичной тесьмы шириной 7 мм (для чашек и верхнего среза трусов) • 2 полужесткие косточки длиной 18 (18,4-18,8-19,2) см и шириной 3 мм (чашка) • 2 полужесткие косточки длиной 8 см и шириной 7 мм (боковые швы) • 1 пара чашек из мультипрена (по размеру детали 16, соединенной с деталью 22).

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки бюстгальтера использовать лекало детали 17 без изменений.

ВНЕШНИЙ ПЕРЕД БЮСТГАЛЬТЕРА	**16**
СПИНКА БЮСТГАЛЬТЕРА	**17**
ЗАВЯЗКИ СПИНКИ БЮСТГАЛЬТЕРА	**18**
ОБОРКА/БРЕТЕЛЬ БЮСТГАЛЬТЕРА	**19+19А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	**20**
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	**21**
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД БЮСТГАЛЬТЕРА	**22**
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ И ОБОРКИ/БРЕТЕЛИ БЮСТГАЛЬТЕРА	**А = 30 (31,25-32,5-33,75) Х 2 СМ**
ЛАСТОВИЦА ТРУСОВ	**В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А). Лекала деталей 19 и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На сетке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. На подклад-

ке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 17, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для внешних срезов внутреннего переда бюстгальтера, для боковых срезов бюстгальтера и для продольных срезов бейки горловины и оборки/бретели бюстгальтера и по 7 мм в остальных случаях. Выкроить без припусков внешние срезы оборки/бретели бюстгальтера и срезов вырезов для ног, за исключением участка притачивания ластовицы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Наложить верхние срезы внутреннего переда бюстгальтера изнаночной стороной на изнаночную сторону нижних срезов чашек из мультипрена, корректируя форму чашек и обрезая излишки при необходимости. Отрезать кусок тоннельной ленты по размеру криволинейного среза основания груди внутренней части переда. Настрочить ленту в край по продольным сторонам, притачивая внутренний перед бюстгальтера к чашкам. Вложить в ленту полужесткие косточки для чашки. Закрыть поперечные срезы оверлоком. ● Сосборить с помощью коротких наметочных стежков средний срез внешней части переда до размера среднего среза внутренней части. Равномерно распределить сборку. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой». Аналогично подготовить боковой срез внешней части переда. ● Наложить изнаночной стороной внешний перед бюстгальтера на изнаночную сторону внутреннего переда с чашкой. Сметать по контуру. ● Сложить подкладку спинки бюстгальтера и спинку лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины/пройм. Затем вложить боковые срезы части переда между боковыми срезами спинки, располагая лицевую сторону частей переда к лицевой стороне спинки. Выполнить боковой шов. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Проложить строчку на расстоянии 8 мм параллельно боковому шву, формируя кулиску для косточек. Сметать оставшиеся срезы. Вложить косточки в кулиски. Закрепить поперечные стороны кулиски. ● Обработать совмещенные нижние припуски бюстгальтера зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 6 см нижнего среза. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить зигзагообразной строчкой. ● Выполнить средний шов переда бюстгальтера накладным швом, застроченным зигзагообразной строчкой. ● Сосборить верхний срез оборки до размеров срезов горловины спинки и переда плюс бретели. Окончательная длина оборки 26 (27-28-29) см. Заутюжить оборку по пунктирной линии разметки на изнаночную сторону. Сметать. ● Наложить оборку изнаночной стороной на лицевую сторону бюстгальтера, оставляя бретели выступать и совмещая контрольные знаки. ● Выполнить средний шов бейки горловины и оборки/бретели бюстгальтера. ● Сложить бейку горловины и оборки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая зигзагообразную строчку, верхние срезы бюстгальтера и бретелей с воланом. ● Сложить каждую завязку вдоль лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. ● Подогнуть внутрь припуски поперечного среза. Вложить между ними припуски среднего среза спинки. Закрепить в край.
● Наложить ластовицу лицевой стороной на лицевую сторону передней половинки трусов. Притачать вдоль вырезов для ног. Вывернуть. ● Подогнуть внутрь припуски шагового шва передней половинки и ластовицы. Вложить между ними припуски срезов шагового шва задней половинки, располагая лицевую сторону задней половинки к лицевой стороне передней половинки трусов. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков шагового шва. ● Выполнить боковые швы. Обработать припуски зигзагом. ● Обработать верхние срезы трусов зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 2 см верхнего среза. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить узкой зигзагообразной строчкой.



15 ЦЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — размер 42
····· размер 44
— — — — размер 46
— · — размер 48



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) эластичной лайкры с экзотическим рисунком в виде цветов и попугаев шириной 140 см ● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м эластичной тесьмы шириной 1 см (для обтачек и бретелей) ● 1,90 (2-2,10-2,10) м эластичной тесьмы шириной 7 мм (для вставки спинки и вырезов для ног).
ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали B, C и D.

ВСТАВКА СПИНКИ	**22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	**23**
ПЕРЕД КУПАЛЬНИКА	**24**
ЛАСТОВИЦА	**A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	**B = 11 (11,4-11,8-12,2) X 2 CM**
БЕЙКА ВСТАВКИ СПИНКИ И ПРОЙМ ПЕРЕДА	**C = 32 (34-36-38) X 2 CM**
ЗАВЯЗКИ	**D = 46 (46,5-47-47,5) X 2 CM**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 23). Лекала деталей A и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для продольных срезов беек и завязок и по 7 мм в остальных случаях. Выкроить без припусков срезы горловины переда, верхние срезы вставки спинки и срезы пройм переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Сложить две детали вставки спинки лицевыми сторонами внутрь. Обработать совмещенные нижние припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 2 см нижнего среза. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Застрочить прямой строчкой. Вывернуть. ● Выполнить средний шов внешних частей задних половинок трусов. Обработать припуски зигзагообразной строчкой. Заутюжить налево. Аналогично обработать внутренние части задних половинок трусов, заутюживая обработанные припуски направо. ● Наложить внутренние части трусов лицевой стороной на лицевую сторону внешних частей. Выполнить верхний срез. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 2 см линии верхнего среза. Аналогично выполнить срезы вырезов для ног. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 5 мм срезов вырезов для ног. ● Наложить задние половинки трусов лицевой стороной на лицевую сторону переда. Сверху наложить по разметке ластовицу лицевой стороной на изнаночную сторону задних половинок трусов. Выполнить шаговый шов. Отогнуть ластовицу изнаночной стороной на изнаночную сторону переда. Сметать вырезы для ног. ● Наложить задние половинки трусов и вставку спинки лицевой стороной на лицевую сторону переда. Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на перед. ● Обработать вырезы для ног переда зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1 см вырезов для ног. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить зигзагообразной строчкой. ● Сложить бейку горловины переда пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать горловину переда, прокладывая зигзагообразную строчку и вкладывая растянутую эластичную тесьму короче на 5 мм. ● Притачать завязки к бейке вставки спинки и пройм переда. ● Сложить бейку вставки спинки и пройм переда с завязками пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать верхний срез вставки спинки и срезы пройм переда, прокладывая зигзагообразную строчку и вкладывая растянутую эластичную тесьму короче на 1 см, оставляя завязки выступать. ● Подогнуть поперечные срезы завязок. Настрочить в край.



16 Пляжное платье ■ ■ ■ Размеры 42/44/46/48

Лист-вкладыш F ■ зеленые линии

— — ——— — размер 42
——— · ——— размер 44
— — — — — — размер 46
——————— размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 58 (59-60-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 м однотонного хлопкового муслина с расшитой полосой, повторяющейся каждые 90 см, шириной 160 см ● 5 (5,10-5,20-5,30) м кружевной тесьмы в тон (шириной 7 см) и с фестонами с одной стороны (шириной 3 см), всего ширина – 10 см ● 1,35 (1,40-1,45-1,50) м эластичной тесьмы шириной 3 мм.

ВНИМАНИЕ! Метраж материала зависит от ширины и интервала повторения расшитой полосы!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковая марлевка, хлопковое или льняное полотно; пике; креп, жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	**10**
ПЕРЕД	**11**
РУКАВ	**12+12A**


ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Раскладывать лекала деталей следует таким образом, чтобы расшитая полоса располагалась на деталях на 2 см выше первой нижней пунктирной линии.

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 10 и 11, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекало детали 12, чтобы получить левые и правые детали, а расшитая полоса располагалась на 2 см выше первой нижней пунктирной линии, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Отрезать кусок кружевной тесьмы по размеру вставки низа спинки (между двумя пунктирными линиями) и обрезать фестоны. Наложить изнаночной стороной кусок кружевной тесьмы на лицевую сторону спинки, совмещая верхние и нижние срезы с пунктирной линией разметки и центрируя узор. Закрепить продольные стороны двойной строчкой на расстоянии 5 мм от пунктирной линии разметки. С изнаночной стороны обрезать излишки материала под кружевом. Аналогично настрочить вставки на низ переда и рукавов. ● Отрезать кусок кружевной тесьмы по размеру низа спинки. Наложить изнаночной стороной кусок кружевной тесьмы на лицевую сторону низа спинки. Закрепить тесьму двойной строчкой на расстоянии 5 мм от срезов тесьмы. С изнаночной стороны обрезать излишки материала под кружевом. Аналогично обработать тесьмой низ переда и рукавов. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Выполнить нижний шов рукава аналогично боковым швам. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче низа рукава. Мы советуем 20 (21-22-23) см. Настрочить растянутую тесьму центрированной строчкой на 1 см выше шва притачивания кружевной тесьмы с фестонами, закрывая тесьму в кольцо у нижнего шва. ● Втачать рукава в проймы. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Обработать горловину узким декоративным зигзагом. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии горловины. Мы советуем 84 (86-88-90) см. Настрочить растянутую тесьму центрированной строчкой по разметке (пунктирная линия), закрывая тесьму в кольцо у левой проймы спинки.



17 Раздельный купальник ■ ■

Размеры 38/40/42/44

Лист-вкладыш F ■ розовые линии

— —— —— размер 38
····· размер 40
——— — — размер 42
——— · ——— размер 44



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 55 см (разм.38/40), 60 см (разм. 42/44) эластичной лайкры с экзотическим рисунком шириной 90 см ● 50 см эластичной лайкры более темного оттенка, чем оттенок лайкры с рисунком (черный), шириной 140 см ● 5,90 (6,10-6,30-6,50) м эластичной тесьмы шириной 5 мм.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B и C. Для выкраивания лекал подкладки бюстгальтера использовать однотонный материал. Для выкраивания лекал подкладки использовать лекала деталей бюстгальтера, задней и передней половинки трусов без изменений.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БЮСТГАЛЬТЕРА	**23**
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	**24**
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	**25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
ЗАВЯЗКИ ГОРЛОВИНЫ	**A = 49 (49,5-50-50,5) X 1,5 СМ**
ЗАВЯЗКИ СПИНКИ БЮСТГАЛЬТЕРА	**B = 50 (51-52-53) X 2 СМ**
БОКОВОЙ ШНУР	**C = 14,5 (15,1-15,7-16,3) X 0,6 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре с рисунком, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На однотонной лайкре, сложенной в сгиб, разложить два раза лекало детали 24 и пять раз лекало детали C, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 6 мм для продольных сторон боковых шнуров и 7 мм в остальных случаях. Вырезать вытачки подкладки передней/задней части бюстгальтера, оставляя 5 мм припусков, постепенно сводя на нет к центру вытачки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей переда бюстгальтера из основного материала обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Наложить центральные стороны вытачки бюстгальтера из подкладочного материала на боковые стороны вытачки. Проложить строчку внизу (по основанию вытачки). ● Сложить каждую завязку вдоль пополам по пунктирной линии разметки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать продольные срезы. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая эластичную тесьму соответствующего размера. Вывернуть. Подогнуть один поперечный срез завязок. Настрочить в край. ● Наложить завязки горловины, отогнутые вниз, на линию горловины и завязки спинки, отогнутые от середины, на боковые срезы по разметке на лицевую сторону бюстгальтера и приметать. ● Наложить подкладку бюстгальтера лицевой стороной на лицевую сторону бюстгальтера. Обтачать по контуру, закрепляя стежками «вперед-назад иголкой» завязки горловины и спинки. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на



5 мм по линии горловины. Вывернуть, проходя через нестачанные вытачки подкладки бюстгальтера. Отогнуть завязки горловины вверх, а завязки спинки от центра. Зашить отверстия вытачек подкладки потайными стежками.

● Выполнить средний шов задних половинок трусов. Обработать припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить шаговый шов трусов. Заутюжить припуски на перед. ● Выполнить каждый боковой шнур аналогично обработке завязок, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 5 мм продольной стороны и не обрабатывая поперечные срезы. ● Подготовить детали подкладки трусов, аналогично обработке деталей из основного материала, оставляя в шаговом шве нестачанный участок для выворачивания. ● Наложить подкладку трусов лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить верхний срез. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 3 см линии верхнего среза. Аналогично выполнить срезы вырезов для ног. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1 см срезов вырезов для ног. ● Вложить между боковыми срезами передней половинки трусов по разметке пять боковых шнуров, отогнутых к центру. Выполнить боковые швы передних половинок трусов, закрепляя стежками «вперед-назад иголкой» боковые шнуры. Вывернуть. ● Подогнуть внутрь припуски боковых швов задних половинок. Вложить припуски боковых шнуров. Закрепить боковые швы, проложив строчку изнутри, проходя через отверстие в шаговом шве подкладки. ● Подогнуть внутрь припуски отверстия в шаговом шве подкладки трусов. Зашить потайными стежками.

18 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 42
——— · ——— размер 44
— — — — — — размер 46
——————— размер 48



Длина по средней линии спинки:
63 (64-65-66) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 м (разм. 42/44), 1,10 м (разм. 46/48) однотонной льняной ткани шириной 150 см ● 70 см (разм 42/44), 75 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 5 пуговиц контрастного цвета под перламутр, диаметр – 12 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, батист, сатин, шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИКА	11
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	12
КАРМАН	13
ВОРОТНИК	14
РУКАВ	15

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 14, подборт лекала 12, деталь для дублирования подгиба детали 13, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия, 2 см на подгиб низа рукава и 3,5 см на подгиб кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда и частей спинки обработать вытачки. Заутюжить вертикальные вытачки от центра, а горизонтальные вытачки – вниз. ● В указанном направлении заложить складки карманов. Закрепить строчкой вдоль глубины складок. Проутюжить. ● Заутюжить подгиб карманов на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припусков. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке наложить карманы изнаночной стороной на лицевую сторону частей переда. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. ● Обработать внутренние срезы цельнокроеных подбортов швом вподгибку. ● Отогнуть подборта на лицевую сторону по сплошной линии разметки. Стачать нижние срезы (по линии сгиба подгиба). Обтачать выступ горловины каждой части переда до контрольного знака (кружочек). Подрезать припуски. Отогнуть подборта на изнаночную сторону и приметать к плечевым срезам частей переда. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить воротник по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Втачать внутренний воротник в срез горловины спинки. Подогнуть внутрь припуски горловины воротников на участках горловины переда. Вложить между ними припуски среза горловины соответствующей части переда. Продолжить строчку горловины спинки по участкам горловины переда. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего воротника. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам втачивания внутреннего воротника в срез горловины спинки. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа рукава на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке обметать петли на правом борте. Пришить пуговицы на левом борте в соответствии с петлями.



19 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 42
——— · ——— размер 44
— — — — — — размер 46
——————— размер 48



Длина по боковому шву от линии талии: 96 (97,5-99-100,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

●1,70 (1,75-1,80-1,85) м хлопкового поплина с вертикальными полосками шириной 150 см ● 35 см льняного полотна контрастного цвета шириной 90 см ●10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 85 (90-95-100) см готовой косой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см ● 3 пуговицы в тон под перламутр, диаметр – 15 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:

пике, батист, кретон, хлопковое или льняное полотно; шандунг (вид чесучи), тафта (с рисунком или контрастные льняному материалу).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛЬНЯНОМУ ПОЛОТНУ:

хлопковое полотно, поплин, пике, батист, кретон, шандунг (вид чесучи), тафта (контрастного цвета).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	5+5А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	6+6А
ПОЯС	7+7А
КАРМАН	8
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = 19 Х 7 СМ
БЕЙКА НИЗА БРЮК	В = 53 (54,6-56,2-57,8) Х 12 СМ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На поплине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 7 и А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На изнаночной стороне льняного полотна в разворот разложить два раза лекало детали В, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 7, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб задних карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины деталей. ● Заутюжить подгиб каждого заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Изнаночной стороной наложить карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. ● Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● В среднем шве передних

ПОПЛИН



половинок брюк выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделывая контур обтачки правой стороны застежки прямой строчкой. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутреннего пояса косой бейкой. ● Выполнить *притачной пояс* со следующими изменениями: притачать пояс к линии талии изделия, оставляя выступ на правой части пояса; продолжить, как в инструкции, не отделывая строчкой контур пояса и помня о том, что нижний внутренний срез пояса уже обработан. ● Стачать бейку низа в кольцо. ● Сложить бейку низа по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки низа к низу брюк. Заутюжить обработанные зигзагом припуски вверх. ● Обметать петли по разметке на правой стороне пояса на задних карманах. Пришить пуговицы на левой стороне пояса и на задних половинках брюк в соответствии с петлями.


ЛЬНЯНОЕ ПОЛОТНО



20 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 42
——— · ——— размер 44
— — — — — — размер 46
——————— размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 91 (92-93-94) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,50 (2,55-2,60-2,65) м однотонного льняного полотна шириной 150 см ● 5 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м косой хлопковой бейки в тон, ширина – 1 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, батист, кретон; хлопковый или льняной муслин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.


СПИНКА	**14+14А**
ПЕРЕД	**15+15А**
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ/ПЕРЕДА	**16 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
КАРМАН	**А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15**
ОБТАЧКА ВХОДА В КАРМАН	**В = 16 Х 3 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали В). Лекала деталей 16 и А разложить два раза на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали В. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб обтачки низа спинки/переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Обработать внешние срезы обтачки входа в карман зигзагообразной строчкой. Заутюжить на изнаночную сторону, застрочить прямой строчкой. На лицевую сторону кармана по разметке наложить лицевой стороной обтачки. Одна – отогнутая от центра, а обтачка с обработанным срезом – к центру. Притачать обтачки, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм от разметки. Разрезать деталь между строчками, выполняя наклонные разрезы к углам. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону вместе с уголками. Сформировать обтачки шириной 5 мм. С изнаночной стороны закрепить внешние стороны обтачек с отогнутыми треугольниками. Вывернуть. Обтачать рамку по контуру. ● Изнаночной стороной наложить карманы по разметке на лицевую сторону переда. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. ● Притачать обтачки низа спинки и переда к низу спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● Выполнить плечевые и боковые швы платья. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Притачать кусок косой бейки соответствующего размера к срезу горловины. Закрыть косую бейку в кольцо у левого плечевого шва. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь половину ширины косой бейки. Застрочить в край открытую сторону косой бейки. С изнаночной стороны переда застрочить бейку под углом, формируя V-образный вырез. Аналогично обработать срезы пройм куском косой бейки соответствующего размера. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



21 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 42
——— · ——— размер 44
— — — — — — размер 46
——————— размер 48



Длина по средней линии спинки: 71,5 (73-74,5-76) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

●1,40 (1,45-1,50-1,55) м хлопковой ткани в тонкую полоску шириной 160 см ● 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ИЛИ 1,30 (1,35-1,40-1,45) м односторонней клеевой паутинки шириной 2,5 см ● 90 (95-100-105) см эластичной тесьмы шириной 1 см ● 55 см (разм. 42/44), 60 см (разм. 46/48) эластичной тесьмы шириной 7 мм ● 11 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 12 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, рами, батист, кретон; хлопковый или льняной муслин, шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	**7**
ПЕРЕД	**8**
РУКАВ	**9+9А**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 8 для дублирования подборта или продублируйте цельнокроеный подборт односторонней клеевой паутинкой. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 1,5 см на подгиб низа. Выкроить без припусков край подборта.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



• *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • С изнаночной стороны частей переда и спинки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. • Втачать рукава в проймы. Заутюжить обработанные припуски на рукава. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Заутюжить цельнокроеный подборт по первой линии разметки на изнаночную сторону. Затем заутюжить цельнокроеный подборт по второй линии разметки на лицевую сторону. На участке подборта выполнить шов линии низа и линии горловины (по линии сгиба кулиски). Отогнуть подборт на изнаночную сторону. • Обработать нижний срез изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. • Отрезать кусок эластичной тесьмы шириной 1 см чуть короче линии горловины. Мы советуем 87,5 (91-94,5-98) см. Вложить эластичную тесьму в кулиску. Убрать поперечные срезы эластичной тесьмы под подвернутые припуски подбортов. Закрепить, формируя строчкой прямоугольник, на расстоянии 3 см от края борта. Застрочить продольный срез кулиски в край, растягивая вложенную эластичную тесьму. • Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припусков. Застрочить в край, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы в кулиску рукава. • Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы шириной 7 мм чуть короче низа рукава. Мы советуем 21 (22-23-24) см. Вдеть каждый кусок эластичной тесьмы в кулиску рукава. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Зашить отверстие входа в кулиску рукава, продолжив ранее прерванную строчку. • На левом борте обметать по разметке петли. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями.

22 ШОРТЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ



Длина по боковой линии от линии талии: 31,5 (32,5-33,5-34,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 80 см (разм. 42/44), 90 см (разм. 46/48) однотонной хлопковой ткани шириной 150 см • 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см • 80 (85-90-95) см готовой косой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см • 1 прозрачная пуговица, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, льняное полотно, батист, ситец; шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	18
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	19
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ КАРМАН	20
ПОЯС	21
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 18,5 X 7 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 20, 21, А и В, разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 21, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок шорт на участке застежки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа брюк и на подгиб заднего кармана.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

• *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. • С изнаночной стороны задних и передних половинок шорт обработать вытачки. Заутюжить к середине детали. • Заутюжить, подвернув, подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить простой строчкой. • Изнаночной стороной наложить задние карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок шорт. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. • Выполнить боковые и шаговые швы. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок шорт до участка застежки передних половинок шорт. • На передних половинках изделия выполнить *застежку-молнию с подкройной обтачкой*, закрепляя обтачку к правой передней половинке брюк прямой строчкой. • Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера. • Подготовить и выполнить *притачной пояс* со следующими изменениями: над правой стороной застежки выполнить выступ пояса (3 см); продолжить, как в инструкции, закрепляя открытый срез пояса потайной строчкой в шов притачивания и не прокладывая отделочную строчку по контуру пояса. • Заутюжить подгиб низа шорт на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Обметать петлю по разметке на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой стороне пояса в соответствии с петлей.



23 БЮСТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ





Длина по средней линии спинки: 47 (48-49-50) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 80 см (разм. 42/44), 90 см (разм. 46/48) однотонной хлопковой ткани шириной 150 см • 60 см (разм. 42/44), 65 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 90 см • 80 (85-90-95) см эластичной тесьмы шириной 2,5 см • 1,70 (1,80-1,90-2) м косой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см • 7 прозрачных пуговиц в тон, диаметр – 15 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, лен, батист, ситец, деним (джинсовый материал); шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	12
ПЕРЕД	13
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей A, B, C, D и E, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. • С изнаночной стороны частей переда и спинки изделия обработать вытачки. Заутюжить вертикальные вытачки на середину детали, а горизонтальные вытачки – вниз. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Затем выполнить боковые швы обтачек верхнего и нижнего срезов спинки и переда. Разутюжить припуски. • Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез обтачки верхнего среза бюстье косой бейкой соответствующего размера. Аналогично обработать верхний срез обтачки низа и внутренние срезы подбортов. • Наложить внутренним срезом подборт изнаночной стороной на лицевую сторону внешних поперечных срезов обтачки верхнего среза и низа изделия. Проверить, наложив на изделие, соответствие срезов. Закрепить строчкой в шов притачивания косой бейки подборта к обтачкам верхнего и нижнего срезов. • Наложить по разметке лицевой стороной подборта с обтачками на лицевую сторону изделия.



Обтачать по контуру. Обогнуть подборта с обтачками на изнаночную сторону. Проложить строчку по разметке по низу изделия, притачивая обтачку низа. • Отрезать кусок эластичной тесьмы чуть короче верхнего среза. Мы советуем 76 (80-84-88) см. Вложить эластичную тесьму под обтачку верхнего среза. Застрочить по разметке обтачку верхнего среза, закрепляя растянутую эластичную тесьму. Зафиксировать эластичную тесьму потайными строчками в боковые швы. • По разметке обметать петли на правом борте. Пришить пуговицы на левом борте в соответствии с петлями.

24 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 42
——— · ——— размер 44
— — — — — — размер 46
——————— размер 48



Длина по боковому шву от линии талии: 101,5 (103-104,5-106) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,10 (2,15-2,20-2,30) м хлопкового поплина шириной 150 см • 15 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 19 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковое или льняное полотно, пике, батист, ситец, легкий джинсовый материал; шандунг (вид чесучи), тафта.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	4+4A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	5+5A
ЗАДНИЙ КАРМАН	6
ОБТАЧКА ЛИНИИ ТАЛИИ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ОБТАЧКА ЛИНИИ ТАЛИИ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	B= СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
БЕЙКА НИЗА БРЮК	C = 38,25 (39,25-40,25-41,25) X 12 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали С), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 3,5 см на подгиб заднего кармана.




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. • Заутюжить подгиб каждого заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Изнаночной стороной наложить карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. • Выполнить боковые и шаговые швы, оставляя в левом боковом шве нестачанный участок для застежки молнии. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. • В левом боковом шве брюк выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. • Выполнить правый боковой шов обтачек верхнего среза. Разутюжить припуски. • Обработать нижний срез обтачки верхнего среза швом вподгибку с открытым срезом, застроченным прямой строчкой. • Наложить обтачку верхнего среза лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов линии талии. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Зафиксировать обтачку потайными строчками в правый боковой шов и средние срезы передних и задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски обтачки верхнего среза на участке застежки. Закрепить их потайными стежками к лентам застежки-молнии. • Стачать бейку низа в кольцо. • Сложить бейку низа по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки низа к низу брюк. Заутюжить обработанные зигзагом припуски вверх.

25 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 46
——— · ——— размер 48
— — — — — — размер 50
——————— размер 52



Длина по средней линии спинки: 74,5 (76-77,5-79) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 85 см (разм. 46/48), 90 см (разм. 50/52) однотонного жоржета шириной 150 см • 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) трикотажного полотна в тон (подкладка) шириной 150 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вуаль, шифон, органза, тюль, кружево (сочетающиеся с трикотажной подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и переда, укороченные на 3 см.


СПИНКА	12
ПЕРЕД	13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы переда и спинки из основного и подкладочного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. • Выполнить плечевые и боковые швы. Разутюжить, обработанные зигзагом, припуски. • Обработать низ изделия частым узким декоративным зигзагом. • Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала, не обрабатывая низ зигзагом (факультативно). • Наложить подкладку лифа лицевой стороной на лицевую сторону лифа из основного материала. Выполнить швы горловины. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски пройм подкладки и изделия из основного материала. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы.



26 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 46
——— · ——— размер 48
— — — — — — размер 50
——————— размер 52



Длина по средней задней линии от линии талии: 54 (55-56-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

•1,35 м (разм. 46/48), 1,40 м (разм. 50/52) однотонного эластичного креп-сатина шириной 140 см • 20 см легкого клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 10 см тяжелого клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см • 2 лакированные кнопки более темного оттенка (черный), диаметр – 10 мм • 2 декоративные пуговицы более темного оттенка (черный) по форме цветка, диаметр – 15 мм


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
креп, сатин; ситец, пике, панама, габардин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:
Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ЗАДНЕЕ /ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	**17**
ПОЯС	**А = 41,75 (43,75-45,75-47,75) Х 6 СМ**

ПЛАН РАСКЛАДКИ
На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 17), как показано на схеме. На легком клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить как на основном материале два раза лекало детали 17 для дублирования участка низа юбки шириной 3,5 см и дублирования подгиба низа 4 см (всего 7,5 см). На тяжелом клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Выполнить боковые швы, оставляя в правом боковом шве отверстие для застежки. ● В правом боковом срезе юбки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● В указанном направлении заложить складки заднего/переднего полотнища юбки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Подготовить и выполнить *притачной пояс*, выполняя левый выступ пояса на 3,5 см и не прокладывая отделочной строчки по контуру пояса. ● Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или закрепить потайными стежками вручную. ● Установить на внутренней стороне у левого края пояса по разметке головку кнопки (с углублением). Установить на внешней стороне правого выступа пояса основание кнопки (с выступом) в соответствии с головкой кнопки. С лицевой стороны на левой части пояса пришить по разметке декоративные пуговицы.



27 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 46
——— · ——— размер 48
— — — — — — размер 50
——————— размер 52



Длина по средней линии спинки от линии талии: 64 (65-66-67) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
● 3 (3,05-3,15-3,30) м жоржета с цветочным рисунком шириной 150 см


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
вуаль, шифон, органза, тюль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ
Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	**9+9А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
ПЕРЕД	**10+10А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ**
РУКАВ	**11**

ПЛАН РАСКЛАДКИ
Разрезать метраж жоржета пополам. Совместить два куска жоржета, не меняя направления нитей, и разложить лекала деталей (два раза лекало детали 11, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Укоротить длину подкладки деталей спинки и передана 5 мм. Длину подкладки деталей рукавов оставить без изменений. ● В указанном направлении заложить складки переда. Проложить строчку в край изнутри каждой складки до контрольного знака. Закрепить строчкой вдоль среза. ● В указанном направлении заложить складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать низ изделия частым узким декоративным зигзагом. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. ● Надеть подкладку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить на расстоянии 5 мм. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски низа рукавов подкладки и платья из основного материала. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого рукава.



28 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 46
——— · ——— размер 48
— — — — — — размер 50
——————— размер 52



Длина по средней линии спинки от линии талии: 63 (64-65-66) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
● 2,60 (2,70-2,85-3,05) м жоржета с разноцветным цветочным рисунком шириной 150 см ● 2,40 (2,50-2,65-2,85) м эластичного микрогофрированного полотна с высоким коэффициентом драпируемости в тон (подкладка) шириной 140 см ● 1,65 (1,70-1,80-1,85) м атласной ленты более темного оттенка, чем оттенок основного материала (синий) шириной 7 мм ● 90 (95-100-105) см эластичной тесьмы шириной 1 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
вуаль, шифон, тюль, кружево, органза ИЛИ непрозрачные: крепдешин, сатин, креп-сатин, креп, жатка (с цветочным рисунком).
Внимание! Используя непрозрачные ткани, вы можете отказаться от подкладки, обрабатывая горловину аналогично обработке края борта и низа юбки платья.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:
Скопировать лекала деталей.


СПИНКА ЛИФА + РУКАВ	**1**
ПЕРЕД ЛИФА + РУКАВ	**2**
ЮБКА	**3+3А+3В+3С**
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ЛИФА + РУКАВ	**А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1**
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ЛИФА + РУКАВ	**В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2**
ПОДКЛАДКА ЮБКИ	**С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3+3А+3В+3С**

ПЛАН РАСКЛАДКИ
Разрезать метраж жоржета на две одинаковые части. Совместить два полученных отреза, не меняя направления нитей. На жоржете, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, разрезанной и совмещенной, как основной материал, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков край борта юбки, нижние срезы рукава и юбки платья.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая средние срезы цельнокроеных частей рукавов. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку. ● Обработать нижние срезы рукава узким декоративным зигзагом. ● Выполнить боковые швы, оставляя в правом боковом шве по разметке открытым участок для вдевания атласной тесьмы. Разутюжить обработанные зигзагом припуски. ● Стачать средние задние срезы юбки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски налево. ● Обработать край борта и нижние срезы юбки узким декоративным зигзагом. ● Притачать юбку к низу лифа, совмещая боковые швы и средние линии. Заутюжить обработанные зигзагом припуски наверх. ● Разрезать атласную тесьму на две одинаковые части. Приметать каждый кусок, отогнутый от середины детали, по разметке с лицевой стороны к соответствующей части переда. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. ● Наложить подкладку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов края борта и горловины. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Отогнуть тесьму к центру. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 86 (90-94-98) см. Настрочить растянутую эластичную тесьму на совмещенные припуски шва линии талии из основного и подкладочного материала центрированной строчкой. ● Подогнуть внутрь припуски отверстий на участке для вдевания атласной тесьмы из основной и подкладочной ткани. Закрепить потайными стежками. ● Зафиксировать подкладку потайными строчками в боковые швы платья.

ЖОРЖЕТ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



29 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — размер 46
——— · ——— размер 48
— — — — — — размер 50
——————— размер 52



Длина по средней линии спинки от линии талии: 63 (64-65-66) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) парчи с рисунком в виде роз в тон серебра шириной 140 см ● 2 (2,10-2,20-2,25) м эластичного микрогофрированного полотна с высоким коэффициентом драпируемости в тон рисунка (синий) шириной 150 см ● 1,90 (2-2,15-2,35) м атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 49 см.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПАРЧЕ:

дамаст (вид жаккардовой ткани), фламандское полотно, Шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), панама, пике, габардин, ситец, джинсовая ткань (с рисунком или контрастная).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОТНУ:

крепдешин, сатин, креп-сатин, креп (предпочтительно микрогофрированные и эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки лифа использовать лекала лифа от разметки нижнего среза внутренних кокеток. Для выкраивания деталей подкладки юбки использовать лекала полотнищ юбки, укороченные на 5 см.

СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА	2
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	3+3A
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	4+4A = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ ЛИФА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА ЛИФА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ЛИФА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ЛИФА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3+3A
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4+4A, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На парче, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На изнаночной стороне полотна в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали 3, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. На изнаночной стороне подкладки в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала деталей E и C, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы юбки из основного и подкладочного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей спинки лифа обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. Затем обработать вытачки переда лифа. Заутюжить на середину детали. Аналогично обработать вытачки внутренней кокетки спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы лифа. Разутюжить обработанные припуски. Аналогично выполнить боковые швы юбки. Заутюжить обработанные припуски на задние полотнища. ● Стачать средние задние срезы юбки до участка застежки. ● Обработать нижние срезы юбки узким декоративным зигзагом. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить обозначенные участки верхнего среза юбки до размера соответствующих участков низа лифа. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● В среднем шве спинки платья выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить плечевые и боковые швы внутренней кокетки лифа. Разутюжить обработанные припуски. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. Притачать подкладку к нижним срезам внутренней кокетки лифа. Заутюжить обработанные припуски на подкладку. ● Надеть подкладку с внутренней кокеткой на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. ● Отогнуть подкладку с кокеткой на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски пройм подкладки и изделия из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии.

ПАРЧА




МИКРОГОФРИРОВАННОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 150



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



30 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
——— · ——— размер 48
— — — — — размер 50
——————— размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 105 см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 4,40 (4,45-4,50-4,55) м эластичного микрогофрированного полотна с высоким коэффициентом драпируемости и с цветочным рисунком шириной 160 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 57 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, креп-сатин, жатка (микрогофрированные и эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА ЛИФА	14
ПЕРЕД ЛИФА	15 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЮБКА	16+16А = ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ (НА 40 СМ)
ОБОРКА НИЗА ЮБКИ	А =152 (153-154-155) Х 25 СМ.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Данное изделие было изготовлено из ткани с ненаправленным рисунком. Если вы предполагаете использовать ткань с направленным рисунком или оттенком (например атлас), раскладывайте детали 14 и А на ткани в разворот в одном направлении и при необходимости совмещая рисунок.

На материале в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 14, чтобы получить левую и правую детали, и три раза лекало детали А), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы оборки юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей спинки и переда внутреннего и внешнего лифа обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Выполнить плечевые и боковые швы внутреннего и внешнего лифа. ● Надеть внутренний лиф на внешний. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на внутренний лиф. Настрочить в край. ● Отогнуть внутренний лиф на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски пройм внутреннего и внешнего лифа. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы. Заутюжить припуски на внутренний лиф. Настрочить в край. ● Стачать средние задние срезы юбки до участка застежки. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить припуски наверх. ● В среднем шве спинки внешнего платья выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Подогнуть внутрь припуск среза линии талии внутреннего лифа. Закрепить его строчкой к припускам притачивания юбки к внешнему лифу. ● Подогнуть внутрь припуски внутреннего лифа на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Стачать все части оборки низа юбки в кольцо. Заутюжить обработанные зигзагом припуски. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить верхний срез оборки юбки до размера низа юбки. ● Притачать оборку юбки к низу юбки. Заутюжить припуски наверх. ● Обработать нижние срезы оборки юбки узким декоративным зигзагом.

ALTEZZA cm 160



Внимание! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

31 Блузка ■ Размеры на 13/14/15/16 лет

Лист-вкладыш С ■ черные линии

— — ——— — на 13 лет
——·——— на 14 лет
— — — — — на 15 лет
——— на 16 лет



Длина по средней линии спинки:
54 (56-58-60) см

Вам потребуется:
● 70 см (на 13/14 лет), 75 см (на 15/16 лет) эластичного однотонного хлопкового джерси шириной 140 см ● 2,20 (2,30-2,40-2,50) м полиэстровой тесьмы в клетку в тон и контрастного цвета шириной 10 см.
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● брошь в виде банта из репсовой тесьмы в тон и контрастного цвета или изготовить самостоятельно брошь из следующих материалов: ● 45 см репсовой тесьмы контрастного цвета (синий) шириной 2 см ● 40 см репсовой тесьмы в тон (белый) шириной 2 см ● основа для броши (булавка) длиной 3,5 см ● клей для ткани.

Альтернативные материалы:
трикотаж или лайкра (эластичные и сочетающиеся с полиэстровой тесьмой).

Детали изделия:
Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

Спинка + рукав	**9**
Перед + рукав	**10**
Бейка горловины	**А = 22 (22,5-23-23,5) х 3 см**
Бейка шва горловины спинки	**В = 9 (9,25-9,5-9,75) х 1 см**

План раскладки
На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.


Описание работы
● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая средние срезы частей цельнокроеного рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить бейку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины изделия. Отогнуть бейку горловины наверх. Заутюжить обработанные припуски притачивания вниз. ● Заутюжить припуски бейки горловины спинки на изнаночную сторону. Наложить бейку на припуски притачивания бейки к срезу горловины спинки. Вложить припуски притачивания бейки под сгиб нижнего припуска бейки горловины. Застрочить верх бейки строчкой в край. Затем аналогично застрочить низ бейки, закрепляя ее к спинке ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Для оборок низа рукава подготовить четыре куска тесьмы размером около 50 (51,5-53-54,5) см плюс припуски на швы. Обрезать продольные стороны двух кусков тесьмы, уменьшая ширину на 3 см (для верхних оборок). ● Стачать каждую оборку в кольцо. Заутюжить припуски на задние части. Обработать нижние срезы оборок узким декоративным зигзагом. ● Наложить верхнюю узкую оборку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней широкой оборки. Сметать верхние срезы. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать каждую оборку до размера низа рукава. Притачать двойную оборку к низу рукава. Обработать припуски зигзагом. ● Для банта отрезать кусок репсовой тесьмы синего цвета размером 32 см. Обрезать левый поперечный срез под углом. Обработать зигзагообразной строчкой. Наметить на куске тесьмы середину. Сдвоить правую сторону тесьмы, формируя петлю и располагая правый поперечный срез с изнаночной стороны по середине. Оставшиеся 13 см синей репсовой тесьмы понадобятся для изготовления второй петли. ● Отрезать кусок белой репсовой тесьмы длиной 23 см для третьей петли, 11 см для первой петли и 6 см для шлевки банта. ● Сложить каждую петлю изнаночной стороной и поперечными срезами внутрь и к центру, формируя петли и фиксируя поперечные срезы у центра с помощью клея для ткани. Наложить третью петлю изнаночной стороной на лицевую сторону четвертой петли с неподвернутой левой стороной. Зафиксировать по центру клеем для ткани. Затем приклеить вторую петлю на третью и первую на вторую. Обогнуть шлевку банта вокруг середины получившегося банта и зафиксировать с изнаночной стороны с помощью клея, параллельно фиксируя застежку для броши в виде булавки с изнаночной стороны банта. Закрепить брошь на левой стороне переда.



32 Юбка ■ ■ Размеры на 13/14/15/16 лет

Лист-вкладыш А ■ оранжевые линии

— — ——— — на 13 лет
——·——— на 14 лет
— — — — — на 15 лет
——— на 16 лет



Длина по средней задней линии от линии талии: 41 (43-45-47) см

Вам потребуется:
● 1,10 м легкого габардина с полосками контрастного цвета, повторяющимися каждые 50 см, шириной 140 см ● 90 (95-100-105) см хлопкового полотна в тон (подкладка) шириной 90 см ● 40 см (на 13/14 лет), 45 см (на 15/16 лет) эластичной тесьмы с петлями в тон, ширина – 1,5 см ● 60 (65-70-75) см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1,55 (1,60-1,65-1,70) м прозрачной жесткой нейлоновой тесьмы шириной 4 см (усиление низа) ● 1 застежка-молния в тон, длина – 15 см ● 1 прозрачная пуговица по размеру петель эластичной тесьмы (диаметр – 13 мм)
ВНИМАНИЕ! Метраж зависит от раппорта купонного рисунка материала в виде полос, который вы приобретете.

Альтернативные материалы:
диагональ, сатин, ситец, панама, пике, кретон, креп, креп-сатин; шандунг (вид чесучи), тафта.


Детали изделия:
Скопировать лекала деталей.

Заднее/переднее полотнище юбки	**19**
Пояс	**20**
Заднее/переднее полотнище подкладки юбки	**21**


План раскладки
ВНИМАНИЕ! Раскладывать детали следует так, чтобы низ переднего и заднего полотнищ юбки приходился на полоски материала и рисунок (по возможности) совпадал после обработки швов.
На габардине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 19). Лекало детали 20 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали 21, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 5 мм на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков низ подкладки юбки.

Описание работы
● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. ● Заутюжить обработанный зигзагом подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Вложить под припуски нейлоновую тесьму. Установить на машину специальную лапку (например, для застежек-молний) и проложить строчку максимально близко к тесьме, закрепляя подгиб низа. ● В указанном направлении заложить встречные складки полотнищ юбки. Закрепить складки строчкой к верхнему срезу. ● Обметать по разметке петлю на внутреннем поясе для вдевания эластичной тесьмы. ● Окантовать нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край. ● Притачать внешней стороной пояс к верхнему срезу юбки. Заутюжить припуски наверх. ● В левом шве юбки со внешней частью пояса выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине,* по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Обработать низ подкладки узким декоративным зигзагом. ● Надеть юбку изнаночной стороной на изнаночную сторону подкладки. Сметать по линии талии. ● Заутюжить внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов пояса. Закрепить их и части подкладки строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Вдеть эластичную тесьму в пояс, пропуская через петлю поперечный край эластичной тесьмы на лицевую сторону. Закрепить противоположный срез строчкой в боковой шов. ● Закрепить внутренний срез пояса потайными стежками к припускам притачивания внешнего среза пояса или потайной строчкой в шов притачивания внешней части пояса. ● На внутренней стороне пояса пришить пуговицу по разметке под эластичной тесьмой. Застегнуть петлю эластичной тесьмы на пуговицу.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ГАБАРДИН



33 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — на 13 лет
——— · ——— на 14 лет
— — — — — — на 15 лет
——————— на 16 лет



Длина по средней линии спинки:
54 (56,5-59-61,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 65 см (на 13/14 лет), 75 см (на 15/16 лет) эластичного однотонного хлопкового джерси шириной 140 см ● 40 см (на 13/14 лет), 45 см (на 15/16 лет) эластичного хлопкового ажурного (в виде прямоугольников) материала в тон шириной 90 см ● 40 см (на 13/14 лет), 45 см на (15/16 лет) хлопкового полотна в тон шириной 90 см ● 1,45 м (на 13/14 лет), 1,50 м (на 15/16 лет) репсовой тесьмы контрастного цвета шириной 1 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● брошь из крепа в виде цветка с контрастной жемчужиной посередине и закрепленной на основании из сукна с петлей из репсовой тесьмы, или изготовить самостоятельно брошь из следующих материалов: ● 25 см крепа в тон шириной 90 см ● 10 см тяжелого сукна контрастного цвета шириной 90 см (или вырезать по размеру детали D) ● 30 см репсовой тесьмы контрастного цвета шириной 2,5 см ● 1 жемчужина контрастного цвета диаметром 18 мм ● застежка для броши (булавка) длиной 3,5 см ● клей для ткани.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж или лайкра (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АЖУРНОМУ МАТЕРИАЛУ:

кружево; органза, тюль; шифон, жоржет, вуаль (расшитые и сочетающиеся с хлопковым полотном).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B.

КОКЕТКА СПИНКИ	14
ПЕРЕД	15
РУКАВ + ОТВОРОТ	16
СПИНКА + БОЧОК ПЕРЕДА	17
ЛЕПЕСТОК ЦВЕТКА ДЛЯ БРОШИ	18
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 22,5 (23-23,5-24) X 3 СМ
БЕЙКА ШВА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	B = 19 (19,5-20-20,5) X 3 СМ
ПОДКЛАДКА СПИНКИ + БОЧОК ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23; УКОРОТИТЬ НА 5 ММ
ОСНОВАНИЕ БРОШИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На ажурном материале и хлопковом полотне, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На крепе, сложенном в сгиб, разложить шесть раз лекало детали 18, как показано на схеме. На изнаночной стороне сукна в разворот разложить лекало детали D, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 мм на подгиб низа спинки + бочок переда и 2 см на подгиб низа переда. Выкроить без припусков низ рукавов и низ подкладки спинки + бочок переда.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Лицевой стороной притачать репсовую тесьму к нижнему срезу спинки + бочок переда с изнаночной стороны. Отогнуть тесьму на лицевую сторону. Настрочить в край продольную сторону тесьмы. Затем наложить кусок репсовой тесьмы соответствующего размера по разметке на спинку + бочок переда. Настрочить в край по продольным сторонам. ● Обработать нижние срезы подкладки спинки + бочок переда узким декоративным зигзагом. ● Продублировать детали спинки + бочок переда из ажурного материала соответствующими вторыми деталями из хлопкового полотна, приметав их по внешнему контуру с изнаночной стороны. Далее рассматривать продублированные таким образом детали как единые. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить верхние срезы спинки + бочок переда до размера нижнего среза кокетки спинки. ● Притачать спинку к кокетке спинки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски наверх. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить бейку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины изделия. Отогнуть бейку горловины наверх. Заутюжить обработанные припуски притачивания вниз. ● Заутюжить припуски бейки горловины спинки на изнаночную сторону. Наложить бейку на припуски притачивания бейки к срезу горловины спинки. Вложить припуски притачивания бейки под сгиб нижнего припуска бейки горловины. Застрочить верх бейки строчкой в край. Затем аналогично застрочить низ бейки, закрепляя ее к спинке. ● Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону по сплошной линии разметки. Затем по пунктирной линии отогнуть низ рукавов на лицевую сторону, формируя отвороты. Закрепить потайной строчкой. Приметать отвороты к нижним срезам рукавов. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа переда на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Сложить каждый круг (деталь 18) пополам и затем еще пополам, формируя лепесток. Наложить 4 лепестка на основу из сукна, формируя круг, и зафиксировать с помощью клея по центру. Продолжить накладывать еще два ряда лепестков, перекрывая сгибы предыдущего ряда и фиксируя с помощью клея. Приклеить по центру жемчужину. ● Зафиксировать застежку для броши в виде булавки с изнаночной стороны основания броши с помощью клея. ● Обрезать концы репсовой тесьмы под углом. Сдвоить тесьму, формируя петлю. Вложить тесьму, центрируя и располагая петлей вверх, между сторонами булавки застежки. Зафиксировать с помощью клея.

ДЖЕРСИ



СУКНО



АЖУРНЫЙ МАТЕРИАЛ



ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО




КРЕП



34 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — на 13 лет
——— · ——— на 14 лет
— — — — — — на 15 лет
——————— на 16 лет



Длина по боковой линии от линии талии: 66 (67,5-69-70,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м (на 13/14 лет), 1,20 м (на 15/16 лет) однотонного хлопкового эластичного атласа шириной 140 см ● 30 см хлопкового полотна в вертикальную полоску контрастного цвета (подкладка) шириной 90 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 85 см (на 13/14 лет), 90 см (на 15/16 лет) готовой косой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 45 см (на 13/14 лет), 50 см (на 15/16 лет) эластичной тесьмы с петлями, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 16 (16,5-17-17,5) см ● 1 прозрачная пуговица по размеру петель эластичной тесьмы (диаметр – 13 мм).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковое или льняное полотно, пике, батист, ситец, деним (джинсовый материал); шандунг (вид чесучи), тафта (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПОЯС ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	5
ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	6
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8
ОБОРКА НИЗА БРЮК	9
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	10
БОЧОК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На хлопковом атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 5 и 6). Лекало детали 9 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. На хлопковом полотне, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 10, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками в стык, разложить лекала деталей 5 и 6, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы оборки низа брюк.

Внимание! Все лекала деталей даны без припусков на швы.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок изделия обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Наложить бочок изнаночной стороной на лицевую сторону бочка с подкладкой переднего кармана и приметать. Закрепить сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой. ● На передней половинке брюк выполнить *карман с отрезным бочком*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: настрочить припуски входа в карман, заутюженные на часть подкладки кармана, строчкой в край до стачивания по контуру срезов частей подкладки кармана; сложить подкладку кармана по пунктирной линии разметки, стачать нижние срезы. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам изделия. ● Выполнить боковые швы до участка разреза и оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Выполнить шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. ● Выполнить правый боковой шов внешних частей пояса. Аналогично выполнить правый боковой шов внутренних частей пояса, оставляя нестачанный участок для вдевания эластичной тесьмы. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, атласной лентой внутренний срез пояса. ● Притачать внешним срезом пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве выполнить со внешней частью пояса *застежку-молнию, притачанную на машине*. ● Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону. Закрепить открытые срезы частей пояса строчкой в край в шов притачивания внешнего пояса. ● Вложить эластичную тесьму в пояс задней половинки шорт, проходя через оставленное отверстие в правом боковом шве внутренней части пояса. Закрепить поперечные срезы тесьмы строчкой в боковой шов. Подогнуть припуски отверстия в правом боковом шве пояса внутрь. Зашить отверстие потайными стежками. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов пояса и подкладки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● На внутренней стороне пояса пришить пуговицу по разметке под эластичной тесьмой. Застегнуть петлю эластичной тесьмы на пуговицу. ● Обработать внешний контур оборки низа узким декоративным зигзагом. ● Сосборить верхний срез оборки до размера низа брюк и срезам разреза. ● Притачать оборку к низу брюк и срезам разреза. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить на расстоянии 1 см.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



АТЛАС



35 БОЛЕРО ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ



Длина по средней линии спинки: 25,5 (27-28,5-30) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 40 см (на 13/14 лет), 45 см (на 15/16 лет) однотонного полиэстрового атласа шириной 150 см ● 40 см (13/14 лет), 45 см (15/16 лет) атласной подкладки в тон шириной 150 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп-сатин, тяжелый креп, материал в рубчик, мебельный (вощеный) ситец, пике, льняное полотно, парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки, переда и рукава без изменений.

СПИНКА	21
ПЕРЕД	22
РУКАВ	23

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Выполнить нижний шов каждого рукава. ● Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. ● Наложить подкладку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины, оставляя отверстие для выворачивания посредине низа спинки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. ● Подогнуть припуски срезов низа рукавов. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков низа рукава, проходя через отверстие, оставленное в спинке. Подогнуть припуски отверстия внутрь. Зашить отверстие потайными стежками.



36 ШОРТЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ



Длина по боковой линии от линии талии: 32 (33-34-35) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 см (13/14 лет), 65 см (15/16 лет) полиэстрового однотонного атласа шириной 150 см ● 35 см (13/14 лет), 40 см (15/16 лет) атласной подкладки в тон шириной 150 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 35 см (13/14 лет), 40 см (15/16 лет) эластичной тесьмы, ширина – 3 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 15 см ● 2 пуговицы в тон диаметром 10 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп-сатин, тяжелый креп, мебельный (вощеный) ситец, пике, льняное полотно, парча, дамаст (вид жаккардовой ткани), фламандское полотно; шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало передней половинки шорт, соединенное с лекалом бочка + подкладка переднего кармана от разметки бочка; лекало задней половинки шорт – без изменений. Укоротить подгиб низа подкладки на 2 см.


ПОЯС ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	16
ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	17
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	18
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	19
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	20

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 17), как показано на схеме. На атласной подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить два раза лекало детали 17, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб низа деталей подкладки по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа шорт.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На передней половинке шорт выполнить *карман с отрезным бочком*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: отделать вход в карман прямой строчкой; продолжить, как в инструкции, складывая подкладку по пунктирной линии и стачивая срезы нижнего контура. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок шорт. ● Стачать средние срезы задних и передних половинок шорт. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве нестачанным участок для застежки-молнии. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. ● В левом боковом шве выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Одеть подкладку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов линии низа, притачивая подкладку к изделию. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Закрепить припуски строчкой в боковые швы. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки шорт на участке застежки. Закрепить их потайными стежками к лентам застежки-молнии. Сметать срезы линии талии. ● Добавляя 1 см на припуски, обрезать по разметке правую часть пояса задних половинок шорт. ● Выполнить верхний срез пояса передних половинок шорт. Заутюжить припуски на внутренние части. ● Выполнить правый боковой шов пояса, оставляя во внутренней части пояса нестачанный участок для вдевания эластичной тесьмы. ● Обработать зигзагом нижние срезы внутренних частей пояса. ● Сложить пояс пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать левый срез пояса передней половинки шорт и выступ ле-



вой части пояса задней половинки. ● Внешними срезами притачать пояс к половинкам шорт. Заутюжить припуски наверх. ● Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону. Закрепить открытые срезы частей пояса строчкой в край, продолжить, отделывая пояс по контуру. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии задней половинки шорт. Мы советуем 31 (32-33-34) см. Вложить эластичную тесьму в пояс задней половинки шорт, проходя через оставленное отверстие в правом боковом шве внутренней части пояса. Закрепить поперечные срезы пояса строчкой в боковые швы. Подогнуть припуски отверстия в правом боковом шве пояса внутрь. Зашить отверстие потайными стежками. Настрочить растянутую эластичную тесьму, прокладывая строчки с внешней стороны пояса на равном расстоянии друг от друга. ● Обметать на поясе переднего полотнища юбки по разметке петли. На выступе пояса заднего полотнища юбки пришить пуговицы в соответствии с петлей.

37 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — ——— — на 13 лет
——·——— на 14 лет
— — — — — на 15 лет
——————— на 16 лет



Длина по средней линии спинки:
61,5 (64-66,5-69) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 55 (60-65-70) см смесового хлопкового кружева шириной 150 см ● 55 (60-65-70) см хлопкового полотна в тон шириной 150 см ● 65 см (на 13/14 лет), 75 см (на 15/16 лет) эластичного хлопкового джерси в тон шириной 140 см ● 2,10 (2,15-2,25-2,30) м репсовой тесьмы в тон шириной 1,7 см ● 10 пуговиц в виде полусферы со стразами и с позолоченным основанием, диаметр – 8 мм.
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● термоклеевые полусферы под жемчуг, диаметр – 5 мм ● термоклеевые металлические позолоченные заклепки, диаметр – 5 мм ● термоклеевые позолоченные стразы, диаметр – 3 мм и 1,5 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

органза, тюль; шифон, жоржет, вуаль (расшитые и сочетающиеся с хлопковым полотном).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж или лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

КОКЕТКА СПИНКИ	17
СПИНКА	18
ПЕРЕД	19
РУКАВ	20
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 27,5 (28-28,5-29) Х 1,5 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов бейки и срезов горловины. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа переда и рукава. Выкроить без припусков нижние срезы спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Продублировать детали спинки из кружева соответствующими вторыми деталями из хлопкового полотна, приметав их по внешнему контуру с изнаночной стороны. Далее рассматривать продублированные таким образом детали как единые. ● Обработать нижние срезы частей спинки узким декоративным зигзагом. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить верхние срезы спинки до размера нижнего среза кокетки спинки. ● Притачать спинку к кокетке спинки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски наверх. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы горловины. Наложить репсовую тесьму соответствующего размера изнаночной стороной на лицевую сторону горловины поверх бейки. Настрочить в шов притачивания бейки.

КРУЖЕВО




ХЛОПКОВЫЙ МАТЕРИАЛ



● Лицевой стороной притачать репсовую тесьму к срезу борта спинки с изнаночной стороны, подогнув поперечные срезы. Отогнуть тесьму на лицевую сторону. Настрочить в край продольную сторону тесьмы. ● Наложить правую часть спинки с тесьмой на левую, совмещая по средней линии. Проложить строчку по продольным сторонам тесьмы, начиная на 17 см ниже линии горловины и заканчивая не доходя на 12 см до линии низа и прошивая все слои. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа переда и подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Обметать по разметке петли на правой стороне кокетки спинки. Пришить пуговицы на кокетке спинки в соответствии с петлями. ● В специализированной мастерской заказать печать рисунка или надписи на ваш выбор на обозначенном участке переда. Украсить (как на фото), установив с помощью утюга полусферы под жемчуг, металлические заклепки и стразы.

ДЖЕРСИ



38 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

——— ——— ——— на 13 лет
····· на 14 лет
——— — — ——— на 15 лет
——— · ——— на 16 лет



Длина по средней задней линии от линии талии: 41 (43-45-47) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 см (на 13/14 лет), 80 см (на 15/16 лет) однотонного полиэстрового атласа шириной 150 см ● 45 см (на 13/14 лет), 50 см (на 15/16 лет) подкладки в тон шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 15 см ● 2 пуговицы под перламутр в тон, диаметр – 8 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп-сатин, креп, габардин, пике, панама, диагональ, шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ:

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания подкладки использовать лекала полотнища юбки, укороченные на 2 см.


ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	21
ПОЯС	22
ЗАВЯЗКИ	А= 67 (68-69- 70) Х 8 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 22 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

● Выполнить левый боковой шов юбки до участка застежки. Разутюжить обработанные зигзагом припуски. ● Обработать низ юбки узким декоративным зигзагом. ● В левом боковом шве юбки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. ● Одеть юбку на подкладку. Сметать верхние срезы. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить верхний срез юбки до размера пояса ● Подготовить и выполнить *притачной пояс*, выполняя задний выступ пояса и не прокладывая отделочной строчки по контуру пояса. ● Обметать на выступе пояса задней части юбки по разметке петли. На поясе передней части юбки пришить пуговицы в соответствии с петлями. ● Сложить каждую завязку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по внешнему контуру (кроме одного поперечного среза). Вывернуть. Притачать каждую завязку, отогнутую к центру, к задней части пояса в районе бокового шва. Подрезать припуски. Отогнуть завязки на перед. Настрочить швом 5 мм.



Доминик Пеллен
«Конструирование женской одежды класса люкс»

«Библиотека журнала «Ателье» пополнилась уникальным изданием – книгой «Конструирование женской одежды класса люкс» известного французского модельера Доминика Пеллена. Автор предлагает свою методику, опираясь на опыт работы в домах высокой моды и преподавания в Академии высокой моды в Париже. В первом томе подробно рассмотрено построение базовых конструкций юбок разных фасонов, плечевых изделий, рукавов, воротников, карманов и других деталей. Книга адресована как начинающим конструкторам и дизайнерам одежды, так и опытным профессионалам, поскольку содержит несколько авторских ноу-хау, которым нет аналогов в других методиках.



НОВИНКА

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Глоссарий
- Инструменты и приспособления для плоскостного конструирования и создания образца из ткани
- Таблица размерных признаков
- Базовые принципы конструирования одежды
- Разметка манекена тесьмой
- Конструирование руки манекена

ЮБКИ
- Измерение фигуры для построения юбок
- Юбка с двумя вытачками спереди и двумя вытачками сзади
- Наименования вытачек на примере юбки с двумя вытачками спереди и двумя вытачками сзади
- Юбки, зауженные и расширенные книзу
- Юбка с двумя вытачками спереди и одной вытачкой сзади
- Юбка с цельнокроеным поясом
- Юбка-трапеция
- Юбка с кокеткой и фалдами
- Юбка из четырех частей
- Юбка из шести частей
- Юбка из восьми частей
- Юбка из десяти частей
- Таблица радиусов для конических юбок
- Юбка-колокол
- Юбка полусолнце
- Юбка 3/4 солнца
- Юбка солнце
- Прямая юбка с запáхом, рельефом, кокеткой и складками сзади
- Юбка-брюки

ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- Измерения фигуры для построения плечевого изделия
- Базовая конструкция плечевого изделия
- Перевод вытачек
- Плечевое изделие, плотно прилегающее к телу (пять деталей)
- Плечевое изделие с двумя вытачками по талии (на переде и спинке)
- Базовая конструкция классической блузки
- Базовая конструкция блузки-сорочки
- Рукав покроя реглан


РУКАВА
- Короткий втачной рукав
- Моделирование короткого рукава (с расширением)
- Рукав-футляр (узкий рукав)
- Рукав «баранья нога»
- Рукав с притачной манжетой для классической блузки
- Широкая притачная манжета (с расширением по верхнему краю)
- Рукав упрощенной конструкции для классической блузки


ВОРОТНИКИ
- Воротник с отрезной стойкой для изделия с закрытой горловиной
- Отложной воротник для изделия с закрытой горловиной
- Воротник для изделия с открытой горловиной
- Плосколежащий воротник
- Втачная стойка в V-образной горловине
- Воронкообразная стойка
- Воротник «Медичи»
- Матросский воротник
- Цельнокроеный воротник-стойка
- Радиальная драпировка у горловины переда


КАРМАНЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ
- Итальянский карман
- Карман с листочкой
- Накладной карман на подкладке
- Джинсовый карман
- Застежка поло с втачными планками
- Притачные пояса: прямой и фигурный
- Шлица в разутюженном шве
- Шлица в заутюженном шве

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ
- Построение припусков на швы
- Построение припусков на швы для плечевого изделия со сквозной застежкой в двух вариантах
- Построение припусков на швы для юбки в двух вариантах
- Построение припусков на швы для втачного рукава и притачной манжеты
- Построение припусков на швы для воротника с отрезной стойкой
- Подкладка юбки

ПРИЛОЖЕНИЯ
- Осанка
- Типы женских фигур
- Номенклатурная карта
- Производственная карта
- Последовательность технологического процесса
- Виды швов
- Плечевые накладки
- Примерка изделия на фигуре (исправление дефектов посадки)
- Таблица соответствия размеров









Подписная цена 3850 р.

Объем книги: 522 стр.
Формат: 230х330 мм. Мягкая обложка.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru. Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах **www.konliga.ru, www.modanews.ru**


ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: **http://modanews.ru/books**


ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: **www.konliga.biz**

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.


Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)


Отрезная планка
Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).


Рис. 1



Рис. 2


Цельнокроеная планка
По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.


Рис. 1



Рис. 2


Потайная застежка с притачной планкой
Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.


Рис. 1


Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой
Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуском на шов, равным 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна 3 х 3 + 1 = 10 см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).


Рис. 1



Рис. 2

Застежка поло
Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2).
Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на переде/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).


Рис. 1



Рис. 2


Рис. 3


Рис. 4

Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки – спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис.1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.


Рис. 1

Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.



Рис. 1


Рис. 2

Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3







Рис. 4


Манжеты

По низу рукава заложить складки по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.


Рис. 1


Рис. 2


Рис. 3


Рис. 4



Рис. 5


Рис. 6

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами – увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

➤ заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;

➤ чтобы укоротить лекала лифа, складку закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

➤ разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал), раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1
Спинка




Рис. 2
Воротник



Рис. 3
Перед




Рис. 4
Одношовный рукав




Рис. 5
Двухшовный рукав, верхняя часть рукава




Рис. 6
Двухшовный рукав, нижняя часть рукава




Рис. 7
Задняя половинка брюк




Рис. 8
Передняя половинка брюк




Рис. 10
Заднее полотнище юбки




Рис. 11
Переднее полотнище юбки




Рис. 9
Бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана





Рис. 12
Втачной рукав



БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размера. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекал размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

Шить – это интересно и выгодно

Номер в продаже с 22 апреля



Несложные лекала базовых моделей с подробными инструкциями

Лучшие книги для тех, кто создает одежду

СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»



«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Женская одежда», «Детская одежда», «Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Основы и приемы кроя женской одежды». Натали Брей



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование»
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановок фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.




«Конструирование женской одежды класса люкс» Доминик Пеллен
Известный французский модельер и конструктор предлагает свой метод снятия мерок и построения лекал женской одежды: юбок разных фасонов, плечевых изделий, а также рукавов, воротников, карманов и других деталей.


По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по **тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru**


ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: http://modanews.ru/books. **ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz**


Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах **www.konliga.ru, www.modanews.ru**

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.


1
2
spalla
1


3
14
4
5
forcatura
fianco sinistro
ins. lampo
piegare
app.
asolina
app.
asolin
46
40



6/6a
7/7a
8
18
6
8
19
48
42
borgo (p.A)
ricavare (p.D)
DIRITTO FILO (p.18)
DIRITTO FILO (p.3)
D. FILO (p.20)
piegare



9
10
1
2
20
cucitura
alto scollatura
21
basso
DRITTO FILO (0.8)


Kate


A
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№6/2019


1






12
2
CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.1)
46
46
40
40
app. bordo passamaneria


CENTRO DAVANTI CUCIT.
CENTRO DIETRO E DAVANTI INTERO DIRITTO FILO (p.19)
CENTRO DIETRO INTERO DIRITTO FILO (p.14)
CENTRO DIETRO INTERO DIRITTO FILO (p.2)
5
3
A
15
46
40
CENTRO DAVANTI INTERO DIRITTO FILO (p.12)
posizione fili di perline
appoggio (p.13) parte sinistra
spalla
Kate


7
6a
17
7a
B
sottobraccio
arricciare
13A
16A
DIRITTO FILO (p.6)
O DAVANTI INTERO
ITTO FILO (p.15)
fianco
posizione righe
DIRITTO FILO (p.7)
arricciare



CENTRO DIETRO E DAVANTI INTERO DIRITTO FILO (p.21)
C. DIETRO INTERO DIRITTO FILO (p.22)
CENTRO DAVANTI INTERO DIRITTO FILO (p.24)
11
sacchetto tasca (p.A)
piegare
app. bordo
appoggio nastro di canne
C. DIETRO LAMPO
9
apertura centro dietro
D. PILO (p.9)
A
mollegiare
fianco
DRITTO FILO (p.11)
CENTRO DIETRO E (p.C) INTERO DIRITTO FILO (p.17)


DIR
23
fianco
inserire lampo nel fianco sinistro
24




12


13





14 15 16



D FILO (p.4)
DIRITTO FILO BORDO (p.B)
fianco
inserire lampo
CENTRO MANICA INTERO -
A

17 18 19



B
infoscatura
DIRITTO FILO (p.5)
10
CENTRO DIETRO CUCITURA
fianco
20
21
DIRITTO FILO (p.23)
40


fianco
4
DIRITTO
46
40
46
spalla
C. DAVANTI INTERO
D. FILO (p.10)
22
23
24


1
2
11
44
44
38
38
2


3
4
5
4
alto
13
42
48
42
15
CENTRO DAVANTI
DIRITTO FILO (p.4)
app. bordo canneté


6 7


6
48
42
48
42
48
CENTRO DAVANTI
DIRITTO FILO (p.13)
16
A
alto
apertura tasca
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.2)
CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.15)

8/8a

9


10





В ШИТЬЕ И КРОЙ


IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE


№6/2019






DIRITTO FILO (p.11)
44
38
12
piegare
spalla
CENTRO DIETRO CUCITURA


bordo interno (p.B)
bordo interno (p.C)
3
14
14a
A
B
B
B
asola
sacchetto tasca (p.A)
fianco sinistro cucitura
CENTRO DAVANTI INTERO DIRITTO FILO (p.19)
app cannetè
13A
16A
12A
38
42
44
48


15a
17
7
13A
16A
CENTRO DIETRO
D. FILO (p.18)
DIRITTO FILO (p.10)
posizione applica
DIRITTO FILO (p.6)
DIRITTO FILO (p.17)
C. DIETRO
D. FILO (p.8)
davanti
arricciare
piegare
alto
posizione stampa / ricamo
piegare
DIRITTO FILO (p
orlo rimesso (p.D)
fianco
CENTR
44
38
42
48



42
48
apertura lampo
ricamo
parte sinistra
orlo rimesso (p.E)
cucitura
dietro
DIRITTO FILO (p.22)
10
C. DIETRO CUCITURA
38
44
19
9
spalla
app. laccio
app. linguetta
fianco
DIRITTO FILO (p.9)
DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.3)


sacchetto (p.A)
-LO (p.20)
spalla
A
FIANCO DESTRO INTERO
DIRITTO FILO (p.21)




11


12


CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.12)
spalla
inserire lampo
5
A
40
46
O (p.1)


13 14/14a 15/1


42
O DIETRO E DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.16)
40
46
fondo (p.16)
DIRITTO FILO (p.5)
C. DIETRO INTERO
42
48

5a **16** **17**



CENTRO
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.14)
fondo (p.8)
arricciare

18 19 20




21

22




1

2


3
4/4a/4b/4c/4d/4e/4f
5/5
14
4c
piegare
48
42
5
4f
4d
(p.13)

5a
6/6a
7/7a
sinistro
48
7
42
48
fondo (p.4)
48
42
17
9a



8
9
10
2
6
19
spalla
fianco
DIRITTO FILO (p.4)
DIRITTO FILO (p.19)
DIRITTO FILO (p.2


11


С ШИТЬЕ И КРОЙ


IDEE DA CUCIRE La mia BOUTIQUE


№6/2019






12
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.1)
vita
B
2
48
apertura lampo
A
A



3
4
4e
5a
4b
4a
15
42
48
molleggiare
CENTRO DAVANTI - DIRITTO FILO (p.2)
fondo (p.4)
spalla
cucitura
DIRITTO FILO (p.5)
CENTRO DIETRO CUCITURA
paramontura
DIRITTO FILO (p.6)



48
42
is. lampo nel fianco sinistro
CENTRO DIETRO
DIRITTO FILO
18
48
42
appoggio taschino (p.13)
6
piegare
piegare
C
7a
DIRITTO FILO (p.18)
fondo (p.4)
48
42
42
C
48


E
C. DAVANTI INT.
D. FILO (p.17)
piegare
C. DIETRO CUCITURA
C. DAVANTI CUCITURA
48
fianco
42
spalla
B
INTERO
(p.21)
48
42
spalla
48
42
appoggio tasca (p.8)
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.9)
20
F
CENTRO DIETRO CUC
A
C



23
E
11
D
CENTRO DIETRO CUCITURA
10
B
22
DIETRO
DIRITTO FILO (p.7)
DIRITTO FILO (p.22)
C


(p.12)
parte sinistra
spalla



rifilare qui per destra
DIRITTO FILO (p.15)
piegare
C.DIETRO
14
15
1





6 17 18





19 20 21



fondo (p.4)
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.11)
CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.10)
DIRITTO FILO
piegare
(p.20)
fianco
22
23
Kate


1
2
2
spalla
12a


3/3a
4/4a
5
CENTRO DIETRO CUCITURA
nserire lampo nel fianco sinistro
apertura fianco destro per elastico
5
13A
16A
3
arricciare
sprone (p.B)
fodera (p.D)
sprone



6
7
8
fianco
A
7
18
fondo (p.4)
CENTRO DIETRO CUCITURA - DIRITTO FILO (p.19)
19
RO INT.
(p.5)



9
10
spacchetto
ins. lampo nel fianco sinistro
21a
A
B
21
DIETRO CUCITURA




D
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
Boutique
№6/2019


CENTRO DAVANTI INTERO - DRITTO FILO (p. 12)
ins. lampo
52
46
52
46
12
13
CENTRO DAVANTI
CENTRO D
52
46
1
CENTRO DIETRO CUCITURA
sprone (d.)
46
52
A


finta tasca
CENTRO DAVANTI INTERO - SBIECO
interno (p.A)
52
46
44
38
4a
INTERO - DIRITTO FILO (p.2)
DIETRO CUCITURA
14
3a
inserire lampo centro dietro
CENTRO DIETR
38
CENTRO DAVANTI CUCIT.
DIRITTO FILO (p.1)
15
destro
CENTRO DAVANTI INTERO - SBIECO
44
16
38
sinistro
fodera (p.C)



DIRITTO FILO (p.7)
DIRITTO FILO (p.4)
apertura
fianco destro
6
sprone (p.A)
DIRITTO FILO (p.11)
piegare
DIRITTO FILO (p.18)
D. FILO (p.9)
arricciare
fianco
DIRITTO FILO (p14)
sprone (p.A)
DIRITTO FILO (p.21)
8
C. DAVANTI INT.
D. FILO (p.6)



CENTRO
10
20
9
A
B
44
38
16A
13A
fianchino (p.A)
DIRITTO FILO (p.13)
cucire
spalla
piegare
DIRITTO FILO (p.10)
fianco
DIRITTO FILO (p.24)
DIRITTO FILO (p.21)
DIRITTO FILO (p.23)
CAVALLETTO
48
42


TRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.22)
23
inserire bretella




12/12a **13**



DIRITTO FILO
posizione coccarda per parte destra
CENTRO INTERO - DIRITTO FILO (p.16)
spalla
scarto per davanti destro
cucitura
apertura lampo
fianco
14
15
16





17 18 19



A
arricciare
DIRITTO FILO (p.8)
fondo (p.3)
C. DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.15)
spacchetto


20 **21/21a** **2**


scalfo
scollo
inserire lampo nel fianco sinistro
CENTRO INTERO
DIRITTO FILO (p.17)
24
2
23
24


1
2
spalla
spalla
1



3
4
5
15
CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p. 15)
14
46
40
48
inserire
4


6
7
DIRITTO FILO BORDO (p.B)
16a
fianco
46



8
9/9a
10/10a
8
10


a


11





Е
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№6/2019



12
spalla
13
48
2
46
40
48
42
sinistro
CENTRO D



4
lampo centro dietro
appoggio tasca
48
42
42
DIRITTO FILO BORDO (p.A)
CENTRO DIETRO CUCITURA
DIRITTO FILO (p.14)
prolungare cm 30 tg.52
prolungare cm 30 tg.50
prolungare cm 30 tg.48
prolungare cm 30 tg.46
fianco
16
DIRITTO FILO
IETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.12)
46
40
48
3
42
46
52
piegare
DIRITTO FILO (p.5)
48
fianco
42
5
B
ns. lampo nel fianco sinistro
fondo (p.9)
DIRI


DIRITTO FILO BORDO (p.A)
40
6
18
17
CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.23)
fondo (p.10)
CENTRO DAVANTI
(p.18)
sgambatura
CENTRO DAVAN
CENTRO DIETRO CAMPO
7
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.1)
TTO FILO (p.3)
A



46
52
C. DIETRO INTERO D. FILO (p.7)
CENTRO DIETRO INTERO DIRITTO FILO (p.22)
DIRITTO FILO (p.11)
DIRITTO FILO (p.8)
scollatura centrale
scollatura fianchi
48
D. FILO (p.20)
DIRITTO FILO (p.4)
app. ristro interno (p.D)
DIRITTO FILO (p.16)
20
46
40
spalla
9a
piegare
DIRITTO FILO (p.19)
9
rifilare qui per parte sinistra
apertura lampo
piegare
alto
piegare
19
A



B
posizione coulisse
apertura coulisse
11
22
46
46
CENTRO DAVANTI INTERO
fianco
cucire
CENTRO DIETRO E DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.17)
prolungare cm 30 tg.46 - tg.48 - tg.50 - tg.52



CEN
CENTRO DIETRO
DIRITTO FILO





14 15 16/1


fianco
CENTRO DIETRO
DIRITTO FILO (p.21)
CENTRO DIETRO CUCITURA
DIRITTO FILO BORDO (p.B)
CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.10)
prolungare cm 40 tg 48
prolungare cm 40 tg 50
prolungare cm 40 tg 52
I6a
17
18



orcatura
42
fianco
48
21
apertura
coulisse
40
46
42
ENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.13)
19
20
21



spalla
23
destro
42
42
48
48
42
22
23



1
2
3
DAVANTI - DIRITTO FILO (p.3)
CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.11)
CENTRO DAVANTI INTERO


3/3a/3b/3c
4/4a
5/5a
5
inserire lampo nel fianco sinistro
17
15a
3a
A
48
42
48
4a

6 7 8


piegatura cou
B
A
scollo
cucire
scollo scalf
B
C
scollo
piegare
8


9/9a
10
1
1
42
48
42
48
infoncat.
A
9
ilisse
piegare
CENTRO DIETRO INTERO - DRITTO FILO (p.20)
infoncat.
zione pizzo
tidestro (p.3)
(p.12)





F


ШИТЬЕ И КРОЙ


IDEE DA CUCIRE BOUTIQUE


№6/2019



1
3
posizione per elastico
tacca per partenza
elastico vita
spalla
piegatura coulisse
AVANTI INTERO
(p. 13)
2
15
C. DIETRO CUCH


5a
4
16
3c
3b
piegare
arricciare
C. DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.16)
40 46
fodera (p.C)
C. DAVANTI CUCITURA
spalla
CENTRO DIETRO E DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.15)
48
42
scarto per applicazione pizzo
davanti
fodera (p.A)
fodera (p.C)
bordo rifinitura vita interna (p.B)
coulisse


7
19a
fianco
app. paesante fianco
sinistro per davanti
fianco destro per dietro
piegare
38
40
46
19
DIRITTO FILO (p.5)
DIRITTO FILO (p.2)
DIRITTO FILO (p.4
44
scollo
apertura per
fianco destro
arricciare
arricciare
6



DAVANTI
FILO (p.8)
DIRITTO FILO (p.19)
DIRITTO FILO (p.9)
fodera (p.C)
scarto per applica
linea fondo davan
CENTRO DIETRO CUCITURA
arricciare
10
20
23
42
48
40
46
B
A
linea fondo davanti sinistro (p.3)
posizione per elastico
scarto per applicazione pizzo
spallina
fianco
bordo (p.B)


A
A
B
DIRITTO FILO (p.24)
12a
24
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.10)
ins. listini
dietro piegare
vita
inforc.
ins. laccio
posizione per



ins. bretella
CENTRO DIETRO CUCITURA DIRITTO FILO (p.1)
fondo (p.3)
fondo (p.3)
14
DIRITTO FILO (p.14)


13


14


piegatura
A
appoggio tasca (p.6)
fodera (p.E
TO FILO (p.6)
42
48
A
bordo rifinitura
ins. lampo nel fianco sinistro
linea fondo davanti sinistro (p.3)
linea fondo davanti destro (p.3)
fodera (p.C)

15/15a 16 17


D. FILO (p. 18)
18
C
B
apertura per fianco destro


2
infocatura
A
C
DAVAN. 40 46
INTERO
F. (p.22)
CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.7)
22
inserire coppa con ferretto
21
22
2


elastico
CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.25)
25
piegatura coulisse
fianco
ins. asolini
3
24
25